

```
347 .widget-area-sidebar input { type: number; }
348 .widget-area-sidebar textarea {
349     font-size: 13px;
350 }
351
352 /* =Menu
353
354
355 #access {
356     display: inline-block;
357     height: 69px;
358     float: right;
359     margin: 11px 28px 0px 0px;
360     max-width: 800px;
361 }
362
363 #access ul {
364     font-size: 13px;
365     list-style: none;
366     margin: 0 0 0 -0.8125em;
367     padding-left: 0;
368     text-align: left;
369 }
```

Tabela Interna



Tabela Interna

As tabelas internas são áreas de memória organizadas como tabelas e podem ter o mesmo formato de uma tabela do banco de dados.

É declarada através do comando DATA, onde se especifica qual é o tipo de linha da tabela, se ela tem headerline e qual é a forma de operação da mesma.

A tabela pode ser manipulada por comandos:

- De inserção:

APPEND, INSERT, COLLECT, DELETE, INDEX, REFRESH;, CLEAR

- De alteração de dados:


MODIFY, INDEX

- De leitura de dados:

LOOP AT WHERE, WHERE. o READ TABLE WITH KEY .

Os tipos de tabelas internas são:

- **STANDARD** acesso sequencial aos dados
- **SORTED** pré-ordenadas de acordo com a chave
- **HASHED** organizadas de acordo com a chave específica



```
REPORT Z_AEREO.
```

```
Data w_aereo type scarr. "workarea
```

```
Data t_aereo type TABLE OF scarr. "tabela interna
```

```
" tabela interna lê as informações da tabela S  
CARR
```

```
" workarea vai imprimir em tela as informações  
obtidas da tabela interna t_aereo
```

```
w_aereo-mandt      = '001'.
```

```
w_aereo-carriid    = '2022'.
```

```
w_aereo-carrname   = 'LATAM'.
```

```
w_aereo-currcode   = 'BRZ'.
```

```
Write:  'Mandante: '           , w_aereo-mandt.
```

```
Write: / 'ID: '                 , w_aereo-carriid.
```

```
Write: / 'Cia Aerea: '         , w_aereo-  
carrname.
```

```
Write: / 'Código da moeda: '   , w_aereo-  
currcode.
```