

## การดูหมายเลข MAC Address ของ Wireless Lan

1. เมื่อผู้ใช้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งได้ทำการติดตั้งการ์ด Wireless Lan ประเภทใดก็ได้ หรือโน้ตบุ๊กที่มี Wireless Lan เรียบร้อยแล้วนั้น  
ให้ผู้ใช้คลิกเลือกที่ Start โปรแกรม
2. คลิกเลือก Run ดังภาพ



3. พิมพ์คำว่า cmd แล้วกดปุ่ม OK ดังภาพ



4. จากนั้นพิมพ์คำว่า ipconfig /all แล้วกด Enter ดังภาพ

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\kittisak_au>ipconfig /all
```

5. ระบบจะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ออกมา ดังภาพ

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\compag>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : parinya-2b2cb8e
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Broadcast
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Description . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrat
roller
    Physical Address. . . . . : 00-0D-9D-8E-75-0A

Ethernet adapter Wireless Network Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Description . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG N
Connection
    Physical Address. . . . . : 00-0E-35-44-CF-5C
```

โดยรายละเอียดที่ผู้ใช้จะต้องดูคือหมายเลข MAC Address ของ wireless lan ซึ่งถ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีทั้ง Local Network และ Wireless Network จะมีข้อมูลค่า MAC Address 2 ค่า ให้ผู้ใช้เลือกค่า MAC Address ที่อยู่ในกรอบดังภาพ ในหัวข้อ **Ethernet adapter Wireless Network Connection :**

ค่า **MAC Address** จะอยู่ในหัวข้อ **Physical Address** ดังภาพที่ถูกระบุไว้แล้ว นำตัวเลขมาแจ้งแอดมินที่ช่อง

แจ้งปัญหา แล้วแอดมินจะดำเนินการเปิดไวเลสให้ครับ