


1. 윈도우 측의 virtualbox 설정

- 윈도우에서 virtualbox를 실행한 후, [설정]-[공유폴더] 메뉴를 선택, 아래와 같이 윈도우와 가상머신 간 공유할 폴더를 지정



2. 리눅스 측의 설정

- 다음과 같은 일련의 명령 입력(이 중 sudo로 시작하는 명령의 경우, 암호를 요구하면 pintos 를 입력)

```
pintos@pintos-VirtualBox: ~  
pintos@pintos-VirtualBox:~$ ls -l /mnt/share  
total 0  
pintos@pintos-VirtualBox:~$ sudo mount -t vboxsf share /mnt/share  
pintos@pintos-VirtualBox:~$ ls /mnt/share  
C48x_Series_WIN_EDC_V2.01.14_CDV1.14.exe    desktop.ini  
C48x_Series_WIN_EPM_V2.01.00.04_CDV1.14.exe  ECM_V4.00.13.zip  
C48x_Series_WIN_OCR_V1.01.12_CDV1.14.exe     Thumbs.db  
C48x_Series_WIN_PCFax_V2.01.33_CDV1.14.exe   vb설치.PNG  
C48x_Series_WIN_UPD_V3.00.05.01.02_CDV1.14.exe VirtualBox-5.1.8-111374-Win.exe  
pintos@pintos-VirtualBox:~$ sudo cp pintos-source-201512345.tar.gz /mnt/share  
pintos@pintos-VirtualBox:~$ ls /mnt/share  
C48x_Series_WIN_EDC_V2.01.14_CDV1.14.exe    ECM_V4.00.13.zip  
C48x_Series_WIN_EPM_V2.01.00.04_CDV1.14.exe  pintos-source-201512345.tar.gz  
C48x_Series_WIN_OCR_V1.01.12_CDV1.14.exe     Thumbs.db  
C48x_Series_WIN_PCFax_V2.01.33_CDV1.14.exe   vb설치.PNG  
C48x_Series_WIN_UPD_V3.00.05.01.02_CDV1.14.exe VirtualBox-5.1.8-111374-Win.exe  
desktop.ini  
pintos@pintos-VirtualBox:~$  
pintos@pintos-VirtualBox:~$  
pintos@pintos-VirtualBox:~$ sudo umount /mnt/share  
pintos@pintos-VirtualBox:~$
```

1. /mnt/share 디렉토리가 있음을 확인; 만일 없으면, sudo mkdir /mnt/share 명령으로 디렉토리 생성
2. 윈도우 공유 폴더를 리눅스에 마운트; 여기서 share 는 앞 페이지에 사용한 공유이름 으로 할 것
3. 이제 /mnt/share 디렉토리와 윈도우 공유 폴더가 공유됨
4. /mnt/share 디렉토리에 파일을 복사하면 윈도우 공유폴더로 복사됨
5. 공유를 종료하고 싶은 경우 명령