

טבלת מצבים:

שם מצב	ממשק המשתמש פיזי	ממשק משתמש גרפי
	פלט	קלט
WIFI_INIT	<p>יופיע על הצג הפיזי</p> <p>הוראות התחברות ל־AP</p> <p>Connect to VGA network</p> <p>Browse to website 10.0.0.10</p>	<p>מסך "הגדרות" - המשתמש יצטרך להכניס Esp Webpage שם רשת וסיסמת רשת</p>
ERROR_WIFI	<p>תופיע הודעת שגיאה על המסך</p> <p>Error connecting to network, please try again</p>	
MODE_SELECTION		<p>מסך "הגדרות" - המשתמש יצטרך לבחור אם לעבוד באחד משתי האופציות:</p> <p>DB mode - המשתמש הכניס מבעוד מועד מידע אל ה־DB דרך DB webpage (אתר נפרד) וכאשר הוא יבחר את ה־Modem הנ"ל אז הבקר יקרא את המידע מה־DB ויציג את המלל למסך.</p> <p>manual mode - מצב בו המשתמש מכניס מלל בזמן אמת ישירות אל ה־ESP Webpage ומיד לאחר מכן המלל הזה מופיע למסך (פיצ'ר רשות).</p> <p>*למשתמש יוצג הסבר קצר על כל אחד מה־Modes לצורך בחירה מושכלת</p>
MANUAL_MODE		<p>מסך "בחירה" - המשתמש יצטרך לבחור template ולהכניס ערכים בהתאם</p>
DB_MODE		<p>offline - המשתמש יצטרך לבחור template ולהכניס ערכים בהתאם (DB Webpage נפרד).</p> <p>real time - התוכנה שלנו תשלף את המידע האחרון שהוכנס.</p>
SHOW_SIGNAGE	<p>יופיע על המסך</p> <p>templatn שהמשתמש בחר עם הערכים שבחר</p>	
ERROR_CONNECTION_DB	<p>תופיע הודעת שגיאה על המסך</p> <p>Error connecting to DB, refresh page and choose new mode</p>	

		<div>תופיע הודעת שגיאה על המסך</div> <div>Error empty DB, connect to web page to insert values</div>	<div>ERROR_EMPTY_DB</div>
--	--	--	---------------------------