

Este sitio web emplea cookies propias y de terceros, lo que se te notifica en cumplimiento de la legislación vigente.

[Aceptar](#)[Leer más](#)

Recursos para programadores

El desván de Jose

¿Quieres tu propio sitio web?

Si no estás en Internet, NO EXISTES. Si quieres tu propio sitio web, no dejes de conocernos en [Mi sitio en la Red](#).

Verás lo que podemos hacer por tí.



[🏠](#) > [PHP](#) > [Trucos y recursos de PHP](#) > Cambiar la contraseña de root en PHPMyAdmin

Cambiar la contraseña de root en PHPMyAdmin

👤 jlquijado 🕒 25-09-2016 📁 Trucos y recursos de PHP



Cuando instalamos en nuestro ordenador MySQL, y el entorno gráfico PHPMyAdmin (con una herramienta tipo Xampp, Wamp, Mamp o similar), nos encontramos con que tenemos, por defecto, un usuario root sin contraseña. Esto, para trabajar en local, es lo más cómodo en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, es posible que, en algún momento, deseemos cambiar la contraseña de root. Con PHPMyAdmin esto es más fácil de lo que parece. Aunque desde la lista de usuarios no hay una opción clara para esto, en este post veremos cómo hacerlo de forma rápida y fácil.

EN PHPMyAdmin

Con PHPMyAdmin abierto, sin haber seleccionado aún ninguna base de datos, pulsamos el botón SQL de la barra superior.



Se nos muestra un área de texto para teclear una consulta. Escribiremos las dos líneas siguientes:

```
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('nuevaclave') WHERE User='root';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

A continuación pulsamos el botón **Continuar** que hay en la parte inferior derecha de la ventana.

Recuerda que donde yo he puesto **'nuevaclave'** tú debes poner la clave que desees. Donde yo he puesto **'root'** tú debes poner el nombre de usuario al que le quieras cambiar la contraseña. En todo caso, tanto la clave como el usuario deben tener las comillas simples que ves en la muestra.

Con esto hemos terminado con PHPMyAdmin.

Este sitio web emplea cookies propias y de terceros, lo que se te notifica en cumplimiento de la legislación vigente.

[Leer más](#)

Ahora debemos ir al archivo de configuración de PHPMyAdmin. Su nombre es `config.inc.php`. Si estás usando Xampp, está en la ruta `C:/xampp/phpMyAdmin`. Si estás usando otra herramienta, o has instalado los servidores manualmente, deberás buscarlo en la ruta correspondiente en tu caso. Vete a la línea 21 del archivo, donde encuentras lo siguiente:

```
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
```

Cambia el valor de la clave, por el que pusiste en la consulta SQL. Siguiendo con nuestro ejemplo, la línea quedaría así:

```
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'nuevaclave';
```

Graba los cambios, y ya lo tienes todo listo. A partir de este momento, el usuario root ya tiene la clave indicada.

El número de línea puede variar, dependiendo de tu instalación MySQL (en tu caso, puede no ser la línea 21). Cómo lo que vas a hacer se refiere al usuario root, deberás buscar la línea que está debajo de:

```
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
```

Cómo ves, es muy fácil asignarle una clave al usuario root.



📌 cambiar la clave de root en phpmyadmin, clave del usuario root, phpmyadmin, usuario root. 📌 Marcar.

[← La tecnología JSON](#)

[Códigos QR en PHP →](#)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

| |
|--------------------------------------|
| <input type="text" value="b"/> |
| <input type="text" value="i"/> |
| <input type="text" value="link"/> |
| <input type="text" value="b-quote"/> |
| <input type="text" value="del"/> |
| <input type="text" value="ins"/> |
| <input type="text" value="img"/> |
| <input type="text" value="ul"/> |
| <input type="text" value="ol"/> |
| <input type="text" value="li"/> |
| <input type="text" value="code"/> |