

EJERCICIO_DESARROLLO_DE_INTERFACES:

Pantalla principal:

El color principal de fondo será #c3c3c3. Para fondos de botones será #ffffff y letras e iconos #000000

La tipografía es Calibri en tamaño 18


La proporción de la imagen de fondo será 11.95cm x 22.43 cm y estará centrado bajo el título principal

El Menú se colocará en el margen superior izquierdo con un icono

El Logo se colocará a la derecha del icono del menú y será en tonos neutros blancos y negros con un tamaño de 1.54cm x 5.88cm

El siguiente botón será el icono de la lupa para poder buscar elementos dentro de la web. A su lado se encuentra el botón de iniciar sesión, el icono del carrito para ver qué elementos tenemos añadidos y por último ayuda. Los cuatro últimos botones tienen el mismo tamaño, 1.54cm x 4.07cm.

El fondo será una imagen de 11.95cm x 22.43cm.



Segunda pantalla:

Una vez se accede al icono del Menú, se despliegan las opciones. Cada una de ellas es un botón y, de ellas, se despliegan nuevos botones con opciones más concretas.

Al marcar la primera opción, se sombrea en color #c3c3c3. Si no se escoge opción en el submenú, salta un mensaje de error recordándoselo al usuario. El mensaje de error tendrá fondo de color #ff0000 y tamaño menor que el de los botones, 0.68cm x 3.66cm con un icono de advertencia con el mismo color de fondo.

Todos los botones de esta segunda pantalla tienen un tamaño de 1.07cm x 3.83cm y tipografía Calibri 18.



- Accesorios
- Bolsos
- Camisas
- Camisetas
- Cazadoras
- Jeans
- Lencería
- Pantalones
- Sudaderas
- Shorts
- Trajes
- Zapatos

- Manga corta
- Manga Larga
- Licencias

! Debes escoger una opción

Tercera pantalla:

Una vez se pulsa en el botón de Iniciar Sesión, aparecen los campos de e-mail y contraseña. Estos dos campos permiten escribir y tienen un tamaño de 0.71cm x 4.07cm ubicados bajo el botón de iniciar sesión. Existe también un botón en caso de no recordar la contraseña con el mismo tamaño anterior. En caso de no cubrir los campos, saltará un mensaje de error recordándoselo al usuario. El mensaje de error tendrá fondo de color #ff0000 y tamaño de 0.68cm x 3.87cm con un icono de advertencia con el mismo color de fondo.

Una vez cubiertos los campos, el usuario debe pulsar el botón de Iniciar sesión sombreado en color #c3c3c3.

La opción de registrarse es exactamente con las mismas características que el de Iniciar Sesión y el de Crear Cuenta, como el botón sombreado de Iniciar sesión.

	<div>Iniciar sesión</div>	<div>Regístrate</div>
<div>! Debes completar este campo</div>	<div>E-mail</div>	<div>Si todavía no tienes cuenta, accede al siguiente formulario:</div>
	<div>Contraseña</div>	
	<div>¿Has olvidado tu contraseña?</div>	
	<div>Iniciar sesión</div>	<div>Crear cuenta</div>