


# Importação Reporte de Itens de Controle - SF0332

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

## Importação Reporte de Itens de Controle - SF0332

### Visão Geral do Programa

Importa arquivos texto que contenham informações sobre os Itens de Controle, ou seja, gerando no Datasul-EMS informações sobre as condições de trabalho em determinado momento como pressão, unidade relativa do ar ou qualquer outra que o usuário tenha previamente cadastrado com item de controle por meio da Função [Manutenção\\_Itens\\_de\\_Controle\\_-\\_CD0225](#).

Nesse reporte são obrigatórios os seguintes atributos:

**Tipo Reporte**

**Código do Centro de Trabalho**


**Código do Item de Controle**

**Resultado do Item de Controle**

Os seguintes atributos são opcionais:

**Data do Reporte do Item de Controle**

**Hora do Reporte do Item de Controle**

 **Nota:**  
Se a data e hora de reporte não forem informadas, o sistema assumirá a data e hora do momento da importação.

Ao utilizar a função pela primeira vez é obrigatório acionar o botão “Gerar Default” para que se obtenha o layout padrão a partir do qual poderão ser feitos os ajustes necessários.

Durante a importação os registros que apresentarem inconsistências são armazenados numa pendência de importação aguardando uma ação do usuário por meio da Função [Log de Erros de Importação de Reportes - SF0333](#).


### Reporte de Itens de Controle - Pasta Layout

<b>Objetivo da tela:</b>	Esta tela é apresentada ao acionar a pasta Layout, na tela Reporte de Itens de Controle.
--------------------------	--

**Outras Ações/Ações Relacionadas:**

Ação:	Descrição:
Salvar	Permite salvar o layout de importação em base de dados, podendo ser utilizando novamente sempre que se deseje gravar o layout.
Verificar	Permite verificar se existem erros no layout de importação.
Recuperar	Permite recuperar o layout de importação salvo anteriormente na base de dados.
Gerar Default	Permite gerar e/ou retornar ao layout default.
Imprimir Layout	Permite imprimir o layout para conferência.

**Principais Campos e Parâmetros:**

Campo:	Descrição:
Seq.	Exibe a sequência do registro no layout de importação. <div> <b>Importante:</b> Essa informação não determina a ordem na qual o campo deve aparecer no arquivo texto. Essa informação é determinada pelos campos “Início” e “Término”.</div>
Campo	Exibe o campo que estará sendo importado nessa sequência.

Campo:	Descrição:
Tamanho	Exibe e permite alterar o tamanho do campo importado. <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span>Importante:</span></div><div>O tamanho do campo somente pode ser alterado para um valor menor do que o default.</div></div></div><div><div><div>Quando informado tamanho “0” a função entenderá que o campo não será importado, ou seja, o arquivo texto não contém essa informação ou não se deseja que a mesma seja importada. Isso somente é possível para campos não obrigatórios.</div></div></div></div></div></div>
Início	Exibe e permite alterar a posição inicial do campo na linha do arquivo texto.
Término	Exibe e permite alterar a posição final do campo na linha do arquivo texto.
Conteúdo	Exibe o tipo de conteúdo do campo dessa sequência. O tipo pode ser character, inteiro, numérico, decimal ou data.
Decimais	Exibe o número máximo de casas decimais que serão considerados.
Obrigatório	Informa se o campo dessa sequência é obrigatório ou não.

## Reporte de Itens de Controle - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Esta tela é apresentada ao acionar a pasta Parâmetros, na tela Reporte de Itens de Controle.
-------------------	--

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar Arquivo	Permite editar o arquivo de entrada para importação por intermédio do editor de texto padrão do usuário.

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Arquivo de Entrada	Informar o caminho e o nome do arquivo que será importado. <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span>Importante:</span></div><div>O arquivo texto deve estar de acordo com o layout de importação.</div></div></div></div></div></div>

## Reporte de Itens de Controle - Pasta Log

Objetivo da tela:	Esta tela é apresentada ao acionar a pasta Log, na tela Reporte de Itens de Controle.
-------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Imprime	Selecionar se serão impressos todos os registros ou apenas os rejeitados durante o processamento.
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino da impressão do resultado gerado.
Execução	Assinalar uma das opções determinando se a forma da execução dessa função deve ser on-line ou batch.

### Conteúdos Relacionados:

[Manutenção\\_Itens\\_de\\_Controle\\_-\\_CD0225](#)

[Log de Erros de Importação de Reportes - SF0333](#)





[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)