

Manutenção Modelos - EN0106

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção Modelos - EN0106


Visão Geral do Programa

As estruturas de modelos são usadas para facilitar a implantação de novas estruturas de produtos similares. Neste caso, é implantada uma estrutura padrão que contém itens e famílias de materiais cadastradas, bastando optar pelos componentes necessários somente no momento da geração da nova estrutura.

Uma estrutura de modelos pode ser constituída de “Itens” e de “Famílias de materiais”, permitindo várias combinações para a geração da estrutura final do produto.

Essa nova estrutura é gerada em nível único. Ao consultá-la, tem-se os vários níveis, de acordo com a estrutura do item que a compõe.

Exemplo:



Manutenção Modelo


Objetivo da tela:	Gerar novas estruturas de produto, com base em modelos já cadastrados.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Copiar Estruturas Entre Modelos	Quando acionado, apresenta a tela Cópia Estrutura Modelo.
Renumerar	Quando acionado, permite renumerar a sequência da estrutura em um determinado intervalo. Mais informações em: Renumeração Sequência Estrutura Modelo.
Inclui nova ocorrência	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Modelo (EN0106A).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modelo	Exibe o código do modelo selecionado.

 **Nota:**
O sistema permite o cadastro, tanto de Famílias quanto de Itens, utilizando a mesma sequência na estrutura, o que possibilita registrar um histórico da própria evolução do produto, uma vez que é possível controlar a data de validade dos componentes na sua estrutura.

Manutenção Modelo – EN0106A

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão de modelos de estrutura.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modelo	Inserir o código do modelo a ser incluído.
Descrição Sumária	Inserir uma pequena descrição, sem detalhes, do produto a ser incluído.
Descrição Detalhada	Inserir uma descrição com detalhes do produto a ser incluído.

Cópia Estrutura Modelo

Objetivo da tela:	Efetuar a cópia de estruturas entre modelos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modelo Origem	Inserir o código do modelo original que deverá ser copiado.
Modelo Destino	Inserir o código do modelo que receberá a estrutura do modelo original.
Pedir Confirmação?	Quando assinalado, define que deseja realmente copiar o item para cada item da estrutura copiado. Permitindo assim que um modelo seja copiado parcialmente.

Renumeração Sequência Estrutura Modelo – EN0106F

Objetivo da tela:	Renumerar a sequência da estrutura em um determinado intervalo.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modelo	Inserir o código do modelo selecionado.
Nova Sequência Inicial	Inserir a sequência de variação da numeração na implantação de itens do modelo. Essa variação pode ser de 5 em 5, 10 em 10, entre outros.
Variação	Inserir a sequência de variação da numeração na implantação de itens do modelo. Essa variação pode ser de 5 em 5, 10 em 10, entre outros.

Manutenção Modelos – Pasta Estr Família

Objetivo da tela:	Exibir informações da estrutura família. Toda a família a ser incluída na estrutura de modelos, deve pertencer ao cadastro de famílias da Engenharia. Os itens das famílias selecionados formam então a estrutura final do produto.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Estrutura Modelo – Família – Incluir/Modificar (EN0106B).
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Estrutura Modelo – Família – Incluir/Modificar (EN0106B).
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão de confirmação da eliminação.

Manutenção Estrutura Modelo – Família – Incluir/Modificar – EN0106B

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão e alteração das estruturas de modelos de famílias.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modelo	Exibe o código do modelo selecionado.
Seq.	Inserir o número da sequência da estrutura a ser realizada a manutenção.
Família	Inserir o código da família de material.
Qtde	Inserir a quantidade bruta utilizada do componente.
Fantasma	Quando assinalado, indica que a relação é fantasma.
Fator Perda	Inserir o fator de perda do componente em relação à quantidade usada.
Tempo Reserva	Inserir o tempo de reserva do material, ou '?' se for desconhecido.
Proporção	Inserir a proporção de uso de um componente.
Local Montagem	Inserir em que parte do item fabricado o componente é agregado.
Observação	Inserir uma narrativa livre referente a estrutura.

Manutenção Modelos – Pasta Estr Item

Objetivo da tela:	Exibir informações da estrutura item. Todo item a ser incluído na estrutura de modelos, deve pertencer ao cadastro de itens da Engenharia.
--------------------------	--


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Estrutura Modelo – Item – Incluir/Modificar (EN0106C).
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Estrutura Modelo – Item – Incluir/Modificar (EN0106C).
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão de confirmação da eliminação.

Manutenção Estrutura Modelo – Item – Incluir/Modificar – EN0106C

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão e alteração das estruturas de modelos de itens.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modelo	Exibe o código do modelo selecionado.
Seq.	Inserir o número da sequência da estrutura a ser realizada a manutenção.
Item	Inserir o código do item.
Referência	Selecionar a referência do item. <div> Nota: Esse campo somente é habilitado quando o item for controlado por referência.</div>
Qtde	Inserir a quantidade bruta utilizada do componente.
Fantasma	Quando assinalado, indica que a relação é fantasma.
Fator Perda	Inserir o fator de perda do componente em relação à quantidade usada.
Quantidade Fixa	Quando assinalado, indica que é uma quantidade fixa estrutura.
Tempo Reserva	Inserir o tempo de reserva do material, ou '?' se for desconhecido.
Proporção	Inserir a proporção de uso de um componente.
Local Montagem	Inserir em qual parte do item fabricado o componente é agregado.

Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura engenharia men
versao_12 manutencao_modelos en0106 modelo
estrutura_modelo_item estrutura_modelo_familia



Política de
privacidade

Termos
de uso