

Ubuntu中删除LibreOffice方法

[删除LibreOffice套件](#)

[删除所有与LibreOffice相关的软件包](#)

[删除与LibreOffice相关的配置文件](#)

删除LibreOffice套件

- 1、打开终端。您可以使用快捷键Ctrl + Alt + T来打开终端。
- 2、输入以下命令以卸载LibreOffice套件：

```
1  sudo apt-get remove libreoffice*
```

删除所有与LibreOffice相关的软件包

- 1、系统可能会要求您输入管理员密码。输入密码后，按下Enter键继续。
- 2、终端会列出要删除的软件包，并要求您确认操作。按下Y键，然后按下Enter键继续。
- 3、完成卸载后，您可以输入以下命令来删除与LibreOffice相关的配置文件：

```
1  sudo apt-get purge libreoffice*
```

删除与LibreOffice相关的配置文件

- 1、系统可能再次要求您输入管理员密码。输入密码后，按下Enter键继续。
- 2、终端会再次列出要删除的软件包，并要求您确认操作。按下Y键，然后按下Enter键继续。
- 3、删除完成后，您可以输入以下命令来清理不再需要的依赖项：

```
1  sudo apt-get autoremove
```

```
a@a: ~  
正在卸载 libexttextcat-2.0-0:amd64 (3.4.5-1build2) ...  
正在卸载 libexttextcat-data (3.4.5-1build2) ...  
正在卸载 libgpgmepp6:amd64 (1.16.0-1.2ubuntu4) ...  
正在卸载 ure (1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.1) ...  
正在卸载 liblangtag1:amd64 (0.6.3-2ubuntu1) ...  
正在卸载 liblangtag-common (0.6.3-2ubuntu1) ...  
正在卸载 librdf0:amd64 (1.0.17-1.1ubuntu3) ...  
正在卸载 librasqal3:amd64 (0.9.33-0.2ubuntu1) ...  
正在卸载 libmhash2:amd64 (0.9.9.9-9build2) ...  
正在卸载 libmythes-1.2-0:amd64 (2:1.2.4-4build1) ...  
正在卸载 libraptor2-0:amd64 (2.0.15-0ubuntu4) ...  
正在卸载 libvenge-0.0-0:amd64 (0.0.4-0ubuntu7) ...  
正在卸载 libuno-cppuhelpergcc3-3 (1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.1) ...  
正在卸载 uno-libs-private (1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.1) ...  
正在卸载 libuno-purpenhhelpergcc3-3 (1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.1) ...  
正在卸载 libxnlsec1-nss:amd64 (1.2.33-1build2) ...  
正在卸载 libxnlsec1:amd64 (1.2.33-1build2) ...  
正在卸载 libyajl2:amd64 (2.1.0-3build2) ...  
正在卸载 libuno-cppu3 (1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.1) ...  
正在卸载 libuno-salhelpergcc3-3 (1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.1) ...  
正在卸载 libuno-sal3 (1:7.3.7-0ubuntu0.22.04.1) ...  
正在处理用于 man-db (2.10.2-1) 的触发器 ...  
正在处理用于 libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) 的触发器 ...  
a@a: ~ $
```