



配置说明书

一、报告设置

二、基础设置

三、组织架构

四、系统升级和备份


五、网络配置相关

管理员账号：admin

密码：admin



一、报告设置



• 报告章配置

关键字:


| 报告章名称 | 匹配关键字 | 报告章图片 |
|-----------|-------|-------|
| 没有可显示的记录。 | | |

◀ 0 ▶


可以添加多个报告章，数字证书签名时选择其一，通过关键字匹配，导入演示文档（报告章需PS成透明）

关键字匹配示例


1. 在word演示文档上，需要盖章处，设置好对应匹配关键字，如下图所示




2. 将文档中的关键字设置为白色，隐藏起来



3.设置成功后如下图，保存该文档，并上传到后台。



4.添加已经PS好的报告章，并输入文档中对应的匹配关键字，最后保存



5. 点击“查看演示文档”，查看报告章在演示文档上的效果（若已上传多个文档，可以切换查看）

• 报告章配置

关键字:

| 报告章名称 | 匹配关键字 | 报告章图... | |
|-------|---------|---|---|
| 测吧报告章 | \$报告章\$ |  | <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="查看演示文档"/> <input type="button" value="删除"/> |

◀ ◁ 1 ▷ ▶ ▶▶ 显示条目 1 - 1 共 1

选择演示文档

testTemplate.doc

testTemplate.doc

演示文档2.doc


演示文档.doc

检测结果

更多详细信忌明互网续兴

谨代表
ceba 检测机构

报告编制: _____ 审 核: _____ 签 发: _____



服务热线: 4008336866 | www.quceba.com 真实质量信息的传递者! Messengers of the true quality of the information

6.如果报告章显示有异，点击“修改”，更改宽度和高度（单位为像素px），保存后再查看演示文档，调整至合适效果

• 报告章配置 ?

关键字:

| 报告章名称 | 匹配关键字 | 报告章图... | |
|-------|---------|---|---|
| 测吧报告章 | \$报告章\$ |  | <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="查看演示文档"/> <input type="button" value="删除"/> |

1

显示条目 1 - 1 共 1

公司报告章设置

报告章名称:

匹配关键字:

宽度: px

高度: px

上传文件: 未选择任何文件

报告章: 

• 签名水印图片

☒ 配置签名水印图片

保存

选择文件 未选择任何文件

水印图片：(标准大小宽595px，高842px)

上传

1、点击“选择文件”选中水印图片，再点击“上传”，最后“保存”。

若已上传演示文档，即可点击“查看演示文档”查看签名成功后水印在演示文档上的效果

• 签名水印图片

☒ 配置签名水印图片

保存

浏览... 未选择文件。

水印图片：(标准大小宽595px，高842px)

上传

[查看演示文档](#)


2、可以勾选是否配置（若取消勾选“配置签名水印图片”，需点击“保存”）

• 签名水印图片

☐ 配置签名水印图片

保存


3、配置签名水印后，文档在数字证书签名时，亦可选择是否添加水印，如下图所示



水印规格（水印图片的尺寸）：宽595像素 高842像素

系统默认水印为测吧水印

数字证书签名成功后，签名文档水印如下图虚线内所示





仅用于查看报告章，签名水印在演示文档上的效果。


点击“选择文件”选中已设置好关键字的演示文档，再点击“上传演示文档”，即会在已上传的演示文档处显示。

可以上传多个关键字位置不同的文档，当点击“查看演示文档”时，可以切换查看报告章或水印在文档上的效果。

测吧建议：使用office编辑演示文档，



二、基础设置



管理员密码修改

管理员密码修改

新密码：

再输入：

保存

系统管理员账户默认密码：admin
如有需要，自行修改

邮箱设置

邮箱设置

公共发送邮箱，系统中存在发送邮件功能，如果个人不定义自己的发送邮箱，则默认使用这个邮箱

邮 箱:

ceba@quceba.com

SMTP:

smtp.exmail.qq.com

名 称:

上海测吧信息技术有限公司


密 码:

保存

系统默认发件邮箱为测吧邮箱
请自行修改为公司服务邮箱


如何查看邮箱smtp

以Foxmail为例：进入账号管理，选中准备作为发件邮箱的邮箱号，查看服务器，找到发件服务器，即为“smtp”如下图所示：





三、组织架构




用户创建组织和角色

创建数字加密员角色账户：依次点击“我的企业”---“用户列表”---“添加”,输入相关信息保存即创建成功





四、系统升级和备份



系统升级时使用

• 系统升级

上传升级包，升级你的程序,当前系统版本：3.2.6；

未选择任何文件

系统备份时使用


• 数据库备份

数据库默认备份在D:\backup\下面

如服务器需重装系统，请确保报告管理系统中的数据已做好备份



五、网络配置



打开报告管理系统，初始登入地址为：


<http://localhost:8080/ep/login.html>




也可使用服务器IP访问报告管理系统

如何查找服务器IP地址，示例如下

以win7系统为例，打开“网络 and 共享中心”





（若使用无线连接，如下图）



依次点击“本地连接”---“详细信息”，查看“IPv4地址”后，将登录地址的“localhost”改为“IPv4地址”，如

[http://\[IPv4地址\]:8080/ep/login.html](http://[IPv4地址]:8080/ep/login.html)


即为局域网内访问报告管理系统的地址



可咨询公司网管，进行配置



依次点击“属性”---选择“Internet协议版本4”---“属性”

弹出“常规”窗口，如图所示：



点击“使用下面的IP地址”，相关IP，子网掩码，默认网关与网络连接详细信息（见5-01，第二张图）对应。

“首选DNS服务器”：8.8.8.8



如需外网访问服务器，使用系统，需做端口映射，具体实施需公司内部网管操作。



感谢使用

