

TALLER SI – PRÁCTICA 3 - NAS

NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓN	Apellidos, Nome
<div></div>	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	
Material necesario		Práctica: Instalación NAS
<ul style="list-style-type: none">■ Toma de corrente eléctrica■ NAS Lenovo lomega ix4-300d■ 2 x Cable directo de rede Gigabit Ethernet■ Switch Gigabit Ethernet■ Documentación:<ul style="list-style-type: none">● [1] Manual ix4-300d Lenovo lomega [PDF]● [2] Info ix4-300d● [3] Configuración ix4-300d <p>↪ Acerca de los componentes</p>		<ul style="list-style-type: none">■ Instalación NAS:<ul style="list-style-type: none">● Conexión.● Resetear.● Pantalla LCD.● Leds de control panel frontal NAS.

Procedemento:

- (1) Identificar os compoñentes da NAS ix4-300d (Buscar en [1] [3] Acerca de los componentes)
- (2) Conectar a NAS:
 - a) Ao switch mediante os 2 cables directos Gigabit Ethernet.
 - b) Á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada. *NOTA: Se a NAS non acende automaticamente, premer no botón de aceso.*
- (3) Manteña presionado o botón RESET durante catro segundos para restablecer a configuración de seguridade e de rede. Isto permítelle recuperar o acceso no caso de que a configuración de rede sexa incorrecta ou de que esquecese o contrasinal. *NOTA: O botón RESET non restablece por completo os valores de fábrica.*
- (4) A NAS por defecto tentará adquirir un enderezo IP por DHCP. Se non hai ningún servidor DHCP dispoñible na rede, a NAS utilizará un enderezo IP que estea no intervalo APIPA autoasignado (169.254.x.x).
- (5) Desprácese pola pantalla LCD para ver o nome do dispositivo, espazo libre no disco, enderezo IP, data e hora. Indica os enderezos IP das tarxetas eth1 e eth2 na seguinte táboa:

Interface	Enderezo IP
eth1	
eth2	

(6) Indica o estado dos LED do panel frontal na seguinte táboa:

LED	Cor	Estado/Significado
Sistema		
Disco		
Alimentación		

- (7) Se intentamos conectar á interface de configuración da NAS mediante as URL **http://IP_eth1** e **http://IP_eth2** substituíndo IP_eth1 e IP_eth2 polos seus valores (ver apartado 5), que é o que acontece? Razoar a resposta.
- (8) Realice a configuración da NAS como se indica nas seguintes imaxes, tendo en conta que o contrasinal empregado é **abc123**. (OLLO! O contrasinal ten un carácter punto final)

Secuencia de configuración

Bienvenido a su nuevo Lenovo ix4-300d.

¿Qué nombre quiere que le asignemos a su Lenovo ix4-300d?

ix4-300d

incorporando todos los documentos a los que hace referencia; representa todo el acuerdo establecido entre usted e LenovoEMC en lo que respecta a los temas aquí tratados, e integra todas las conversaciones y acuerdos realizados. (vii) A excepción de lo que se describe por la presente, este Acuerdo solo puede modificarse por un instrumento vinculante escrito introducido por usted e LenovoEMC.

© 2014 LenovoEMC, Ltd. Todos los derechos reservados.

Revisado el 08 de abril 2014

☐ Permitir recopilación de estadísticas de uso anónimo

☒ Acepto el acuerdo de licencia del usuario final

Aplicar

Secuencia de configuración

Paso 1 de 4

Crear un usuario administrador para este dispositivo.

Configure la seguridad para controlar el acceso al dispositivo.

Nombre de usuario

admin

Contraseña.

●●●●●●

Confirmar contraseña

●●●●●●

Aplicar

Cancelar

Secuencia de configuración

Paso 2 de 4

¿Cómo utilizará su Lenovo ix4-300d?

Utilizaremos su selección para simplificar la configuración inicial. Puede utilizar cualquiera de las funciones del dispositivo, independientemente de la opción que elija.

☐ Casa

Realice los pasos de las opciones que se utilizan frecuentemente en el hogar.

☒ Oficina

Realice los pasos de las opciones que se utilizan frecuentemente en una oficina.

Aplicar

Omitir

Cancelar

Secuencia de configuración

Paso 3 de 4

Notificación de correo electrónico

Configure la notificación de correo electrónico para cuando su Lenovo ix4-300d detecta un problema.

Direcciones de correo electrónico de destino:


admin@admin.local

Aplicar

Omitir

Cancelar

Ricardo Feijoo Costa

 CC BY SA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

Página 2 de 6

Secuencia de configuración

Paso 4 de 4

Fecha y hora

Establezca la fecha, la hora y la zona horaria de su Lenovo ix4-300d.

Zona horaria: (GMT+01:00) Bruselas, Copenhagen, Madr

Sincronizar automáticamente con un servidor horario de Internet

Usar el servidor horario predeterminado

Especificar el servidor horario

Establecer manualmente la fecha y la hora

Aplicar

Omitir

Cancelar

Secuencia de configuración

Recorrido guiado

Realice los pasos de algunas de las funciones y las opciones de configuración más comunes de su Lenovo ix4-300d.



Iniciar

Omitir

Recorrido guiado

Acceder al contenido de su Lenovo ix4-300d

Se asignó el nombre "ix4-300d" para el volumen Lenovo ix4-300d. Copie archivos en "ix4-300d" del mismo modo que copiaría cualquier archivo. Windows Explorer muestra "ix4-300d" en **Network**. Seleccione "ix4-300d" en **Save As** en sus aplicaciones favoritas.



Listo

Recorrido guiado

Respalidar sus equipos

Respalde su equipo en su Lenovo ix4-300d mediante el **File History**.



Listo

Recorrido guiado

Respalidar su Lenovo ix4-300d

Respalde su Lenovo ix4-300d en otro dispositivo mediante [Trabajos para copiar](#).




Listo

Recorrido guiado

Proteger su contenido

Agregue usuarios y concédales acceso a recursos compartidos específicos. Use [Administración de dominios](#) para trabajar con un dominio de Active Directory existente.



Listo

Ricardo Feijoo Costa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

Página 3 de 6

Recursos compartidos - Mozilla Firefox

192.168.1.48/manage/sharessetup.html

Recursos compartidos

Vea, agregue, modifique y elimine recursos compartidos. Descripción general

+ Agregar un recurso compartido

Nombre	Propiedades
Backups	
Documents	
Movies	
Music	
Pictures	
SharedMedia	

Recurso compartido de Backups

Administrar Lenovo ix4-300d - Mozilla Firefox

Administrar Lenovo ix4-300d

192.168.1.48/manage/manage.html

lenovo

admin

ix4-300d
Lenovo® ix4-300d
192.168.1.48

Estado

Se está reconstruyendo la protección de datos. La restitución está 3% completa.

Estado del sistema

Explorador de contenido

ISCSI

Recursos compartidos

Soporte

Usuarios y grupos

Funciones favoritas

Todas las funciones

Funciones de búsqueda

Espacio utiliza... 175.22 MB
Espacio libre: 8 TB

Administrar Lenovo ix4-300d - Mozilla Firefox

Administrar Lenovo ix4-300d

192.168.1.48/manage/manage.html?cat=common

lenovo

admin

ix4-300d
Lenovo® ix4-300d
192.168.1.48

Estado

Se está reconstruyendo la protección de datos. La restitución está 4% completa.

Actualizaciones de software

Administración de

Administración de unidades

Administración de UPS

Ahorro de energía

Almacenamiento externo

Amazon S3

AXIS Video Hosting System

Configuración

Configuración de la página de inicio

Descargar el software cliente

Estado del sistema

Explorador de contenido

Fecha y hora

Flickr

Gerente de aplicaciones

Identificación del dispositivo

Idiomas

Impresoras

ISCSI

Log de eventos

Notificación de correo electrónico

Personal Cloud

Protocolos

QuikTransfer

Recorrido guiado

Recursos compartidos

Red

Respaldo y restauración de configuración

Seguridad

Selección de funciones

Servidor de medios

Soporte

Time Machine

Trabajos para copiar

Transferencia de imágenes

Transmission Torrent

Usuarios y grupos


Valores de fábrica

YouTube

javascript:loadPage('domain.html', true)



- (9) Pechar sesión e comprobar o aceso co:
- usuario → **admin**
 - contrasinal → **abc123.** (OLLO! O contrasinal ten un caracter punto final)



- (10) Que indica a pantalla LCD referente aos discos? Razoar a resposta.
- (11) Apagar a NAS. Que acontece na pantalla LCD?
- (12) Acender a NAS. Que acontece na pantalla LCD? Realiza de novo o apartado 6):

LED	Cor	Estado/Significado
Sistema		
Disco		
Alimentación		

