


Sử dụng chương trình gõ tiếng việt unikey

4.1 Thiết lập bảng mã, kiểu gõ

❑ Chương Unikey sẽ tự động mở mỗi lần khởi động Windows.


❑ Để mở chương trình Unikey:



- Click Start → Run → gõ unikey → enter.

Biểu tượng sẽ xuất hiện trên taskbar như hình chụp

❑ Để thiết lập bảng mã và kiểu gõ: Phải mouse lên biểu tượng Unikey → Chọn mục “Bảng điều khiển” hoặc Ctrl+Shift+F5 để mở bảng điều khiển



4.2 Kiểu gõ Telex



Bảng 1. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ TELEX	
Phím	Dấu
s	Sắc
f	Huyền
r	Hỏi
x	Ngã
j	Nặng
z	Xoá dấu đã đặt. Ví dụ: toansz = toan
w	Dấu trắng trong chữ ă, dấu móc trong các chữ ư, ơ. Chữ w đơn lẻ tự động chuyển thành chữ ư.
aa	â
dd	đ
ee	ê
oo	ô
[Gõ nhanh chữ ư
]	Gõ nhanh chữ ơ

4.3 Kiểu gõ VNI

Bảng 2. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ VNI	
Phím	Dấu
1	sắc
2	huyền
3	hỏi
4	ngã
5	nặng
6	dấu mũ trong các chữ â, ê, ô
7	dấu móc trong các chữ ư, ơ
8	dấu trắng trong chữ ă
d9	chữ đ
0	xóa dấu thanh

4.4 Chuyển mã font tiếng Việt



❑ Chuyển font chữ của một đoạn văn bản thông qua bộ nhớ đệm Clipboard của Windows

- Bước 1: Mở file văn bản → Ctrl-A → Ctrl-C.
- Mở Bảng điều khiển (Ctrl+Shift+F6) để mở cửa sổ chuyển mã
- Bước 2: Chọn Bảng mã nguồn và chọn mã đích
- Bước 3: Click nút **Chuyển mã**.
- Bước 4: Click OK
- Bước 5: Mở văn bản mới → Ctrl + V.

