

# Terapadの設定

## [表示]メニュー - オプション

### [基本]タブ

- [タブの文字数]は「4」
- 以下の設定にチェックを入れる
  - オートインデント
  - カーソル行に下線を表示
  - 空行のTAB/空白インデント

The screenshot shows the 'オプション' (Options) dialog box with the '基本' (Basic) tab selected. The '編集' (Edit) section contains settings for tabs, line spacing, and indentation. The '文字折り返し' (Text Wrapping) section is also visible.

ファイル	フォルダ	バックアップ	履歴	拡張子	文字コード	その他
基本	ウインドウ	表示	色	ルーラー/行番号	禁則処理	ブラウザ

**編集**

タブの文字数(T): 4      元に戻す回数(U): 64

行間隔(R): 0      文字間隔(C): 0

左余白(L): 8      上余白(O): 2

☐ フリーカーソル(F)      ☐ 起動時にIMEをON(M)

☒ オートインデント(J)      ☐ 標準モードのみIMEをON(Y)

☒ カーソル行に下線を表示(E)

☒ 空行のTAB/空白インデント(B)      引用符(Q): >

**文字折り返し**

☐ 指定の桁数で折り返し(W)      ☐ 縦線を表示(V)

桁(K): 80      現在の幅を取得(G)      追加(I)      削除(D)

OK      キャンセル      一時反映(N)

### [表示]タブ

- 以下の[マーク]グループをすべてチェックする
  - TAB
  - 改行
  - EOF
  - 半角空白
  - 全角空白

オプション

ファイル	フォルダ	バックアップ	履歴	拡張子	文字コード	その他
基本	ウインドウ	表示	色	ルーラー/行番号	禁則処理	ブラウザ

マーク

☒ TAB(T) ☒ 改行(R) ☒ [EOF](E) ☒ 半角空白(H) ☒ 全角空白(Z)

別色表示

☒ 引用行(Q) 引用符(Y): >|>|

☒ リンク(L) ☒ リンクの下線(U)

☐ URL拡張(X) 終了文字(O): <>.

桁基準線

☐ 桁基準線を表示(O) 桁(K): 72

フォント

フォント設定(F)... MS ゴシック (20)

OK キャンセル 一時反映(N)

## [文字コード]タブ

- 文字/改行コードを自動認識するにチェックで、
- [初期文字コード]は「SHIFT-JIS」にします

オプション

基本	ウインドウ	表示	色	ルーラー/行番号	禁則処理	ブラウザ
ファイル	フォルダ	バックアップ	履歴	拡張子	文字コード	その他

文字コードの設定

☒ 文字/改行コードを自動認識する(J)

☐ 再読込は現在の文字コードで行う(R)

初期文字コード(O): SHIFT-JIS 初期改行コード(E): CR+LF

保存文字コード(D): 自動 保存改行コード(L): 自動

OK キャンセル 一時反映(N)