

### Detalhe do evento

<b>.keySYM</b>	<b>.keycode</b>	<b>.keySYM_num</b>	<b>Chave</b>
Alt_L	64	65513	A tecla alt esquerda
Alt_R	113	65514	A tecla alt direita
BackSpace	22	65288	retrocesso
Cancel	110	65387	parar
Caps_Lock	66	65549	Caps Lock
Control_L	37	65507	A chave de controle do lado esquerdo
Control_R	109	65508	A chave de controle do lado direito
Delete	107	65535	Excluir
Down	104	65364	↓
End	103	65367	fim
Escape	9	65307	Esc
Execute	111	65378	SysReq
F1	67	65470	Tecla de função F1
F2	68	65471	Tecla de função F2
Fi	66+i	65469+i	Tecla de função F i
F12	96	65481	Tecla de função F12
Home	97	65360	casa
Insert	106	65379	inserir
Left	100	65361	←
Linefeed	54	106	Alimentação de linha (control-J)
KP_0	90	65438	0 no teclado
KP_1	87	65436	1 no teclado
KP_2	88	65433	2 no teclado
KP_3	89	65435	3 no teclado
KP_4	83	65430	4 no teclado
KP_5	84	65437	5 no teclado
KP_6	85	65432	6 no teclado
KP_7	79	65429	7 no teclado
KP_8	80	65431	8 no teclado
KP_9	81	65434	9 no teclado
KP_Add	86	65451	+ no teclado
KP_Begin	84	65437	A tecla central (mesma tecla que 5) no teclado

KP_Decimal	91	65439	Decimal ( . ) no teclado
KP_Delete	91	65439	excluir no teclado
KP_Divide	112	65455	/ no teclado
KP_Down	88	65433	↓ no teclado
KP_End	87	65436	terminar no teclado
KP_Enter	108	65421	digite no teclado
KP_Home	79	65429	casa no teclado
KP_Insert	90	65438	inserir no teclado
KP_Left	83	65430	← no teclado
KP_Multiply	63	65450	× no teclado
KP_Next	89	65435	PageDown no teclado
KP_Prior	81	65434	PageUp no teclado
KP_Right	85	65432	→ no teclado
KP_Subtract	82	65453	- no teclado
KP_Up	80	65431	↑ no teclado
Next	105	65366	PageDown
Num_Lock	77	65407	Num Lock
Pause	110	65299	pausa
Print	111	65377	PrintScrn
Prior	99	65365	Subir página
Return	36	65293	Tecla Enter
Right	102	65363	→
Scroll_Lock	78	65300	ScrollLock
Shift_L	50	65505	A tecla shift esquerda
Shift_R	62	65506	A tecla shift direita
Tab	23	65289	A tecla de tabulação