



quando BTsair .Clique  
fazer fechar aplicação

quando Web1 .RecebeuTexto  
fazer  
ajustar MSGrecebida . Texto para obter conteúdoDaResposta

quando Web1 .RecebeuTexto  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para obter conteúdoDaResposta

quando NW .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Carro a Noroeste  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/NOROESTE  
chamar Web1 .Obter

quando N .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Carro a Frente  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/NORTE  
chamar Web1 .Obter

quando NE .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Carro a Nordeste  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/NORDESTE  
chamar Web1 .Obter

quando W .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Carro a Oeste  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/OESTE  
chamar Web1 .Obter

quando Center .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Carro Parado  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/PARE  
chamar Web1 .Obter

quando E .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Carro a Leste  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/LESTE  
chamar Web1 .Obter

quando SW .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Carro a Sudoeste  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/SUDOESTE  
chamar Web1 .Obter

quando S .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Carro a Sul  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/SUL  
chamar Web1 .Obter

quando SE .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Carro a Sudeste  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/SUDESTE  
chamar Web1 .Obter

quando BTfaroelON .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Acende Farol  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/FAROL  
chamar Web1 .Obter

quando BTfaroelPISCA .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Pisca Farol  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/FLASH  
chamar Web1 .Obter

quando BTfaroelOFF .Clique  
fazer  
ajustar CMDenviado . Texto para Pisca Farol  
ajustar Web1 . Uri para juntar http://  
ip . Texto  
porta . Texto  
/DESLFAROL  
chamar Web1 .Obter