

IT Essentials 5.0

5.2.1.10 Lab - Procurando Atualizações no Windows Vista

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você vai configurar o sistema operacional para que você possa selecionar quais atualizações são instaladas e, em seguida, alterar as configurações para atualizações serem baixadas e instaladas automaticamente.

Equipamento Recomendado


O seguinte equipamento é necessário para este exercício:

- Um computador com uma nova instalação do Windows Vista

Passo 1

Inicialize o computador. Navegue até a janela "Painel de Controle" clicando em


Iniciar > Painel de controle > clique duas vezes em Windows Update > Alterar configurações.




Nota: O programa mais recente do Windows Vista Update tem uma interface diferente. Tanto a original quanto a nova interface de usuário são mostradas aqui.

Selecione **Download de atualizações**, mas **selecione a opção permita que eu escolha** quando instalá-las.

Programa "Windows Vista Update Original"



Programa "Novo Windows Vista Update".




Clique em OK > Continuar.

Passo 2

O Windows verificará se há atualizações.

O balão "novas atualizações disponíveis" aparecerá.

Clique duas vezes no ícone do escudo na barra do sistema.




Clique no link que mostra quantas atualizações foram baixadas. Exemplo: 50 atualizações importantes estão disponíveis.



A janela "Selecionar atualizações para instalar" aparecerá.

Antes de selecionar quais atualizações serão instaladas, peça ao instrutor permissão para instalar as atualizações.


Selecione as atualizações importantes e opcionais que devem ser instaladas e clique em OK.



Quando a janela "Windows Update" aparecer, clique em Instalar atualizações.



O balão "Instalar atualizações" aparecerá.




Você concluiu com êxito esta parte do laboratório, uma vez que o balão "Instalar atualizações" apareceu.

Reinicie o computador.

Passo 3

Clique em Iniciar > Painel de Controle.


Dê um duplo **clique** no ícone do Windows Updates.



Passo 4

A caixa de diálogo "Windows Updates" aparecerá.

Clique em Alterar configurações.



A caixa de diálogo "Escolha como o Windows pode instalar as atualizações" aparecerá.

Selecione o botão de opção Instalar atualizações automaticamente (recomendado).

Clique em OK para aceitar a alteração.

Clique em Continuar se for solicitado essa permissão e feche a caixa de diálogo.

