



# **MANUAL DE USUARIO DEMO DE INTEGRACION**

**Octubre, 2018**  
**Versión 1.0**

 <b>THE FACTORY HKA</b> COLOMBIA NIT: 900390126-6	<b>DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA</b>		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.0
	<b>MANUAL DE USUARIO PARA DEMOS</b>		Fecha: 10/10/2018
			Página 2 de 6

## Tabla de contenido

<b>1. OBJETIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS .....</b>	<b>3</b>
<b>4. CONFIGURACIÓN .....</b>	<b>4</b>

 <b>THE FACTORY HKA</b> <small>COLOMBIA</small> NIT: 900390126-6	<b>DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA</b>		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.0
	<b>MANUAL DE USUARIO PARA DEMOS</b>		Fecha: 10/10/2018
			Página 3 de 6

## 1. OBJETIVO

El presente manual tiene como propósito dar a conocer los detalles que se deben tener en cuenta para configurar los Demos compartidos, con los que se ejemplifica el consumo de nuestro Servicio Web, para una integración correcta con los servicios de facturación electrónica ofrecidos por The Factory HKA Colombia SAS.

## 2. ALCANCE

El presente documento abarca la parametrización de los Demos, para su funcionamiento esperado, y de esta manera ejemplificar el consumo del servicio de integración de The Factory HKA Colombia SAS.

Se comprende la parametrización de:

- Token Empresa.
- Token Password.
- Rango de numeración (para prueba de emisión).
- Número de consecutivo (para prueba de emisión).

## 3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS


**Token Empresa:** Credencial imprescindible para el consumo de los métodos del Servicio Web, es suministrada por The Factory HKA Colombia SAS.

**Token Password:** Credencial imprescindible para el consumo de los métodos del Servicio Web, es suministrada por The Factory HKA Colombia SAS.

**Prefijo:** Código alfanumérico (No debe contener caracteres netamente numéricos), comprendido por máximo 4 caracteres, que identifica el tipo de documento a generar.

**Rango de Numeración:** Representa el prefijo de un documento y el inicio del rango de numeración asociado a dicho documento (PREFIJO-campoDesde).

**Número de consecutivo:** Numeración del documento a emitir (su valor depende de la modalidad configurar en el portal, Manual sin Prefijo o Manual con Prefijo).

 <b>THE FACTORY HKA</b> <small>COLOMBIA</small> NIT: 900390126-6	<b>DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA</b>		Código: MDU-GSOP-05
	<b>MANUAL DE USUARIO PARA DEMOS</b>		Versión No.1.0
			Fecha: 10/10/2018
			Página 4 de 6

## 4. CONFIGURACIÓN

A continuación, se describen las principales configuraciones que se deben realizar para hacer uso de los Demos de manera correcta.

### URLs:

Los enlaces de los servicios web asociados a nuestra plataforma, como lo son el servicio de emisión y el servicio de envío de adjuntos. Las URLs depende del ambiente, los cuales son:

#### Ambiente Demo:

- Servicio de Emisión

<http://demoemision.thefactoryhka.com.co/ws/obj/v1.1/Service.svc?wsdl>

(Para escenarios de pruebas en ambiente Demo)

<https://demoemision.thefactoryhka.com.co/ws/obj/v1.1/Service.svc?wsdl>

(Para escenarios de simulacros pre-producción)

- Servicio de Adjuntos

<http://demoemision.thefactoryhka.com.co/wsEmision/Service.svc?wsdl>

(Para escenarios de pruebas en ambiente Demo)

<https://demoemision.thefactoryhka.com.co/wsEmision/Service.svc?wsdl>


(Para escenarios de simulacros pre-producción)

#### Ambiente Producción:

Estas serán suministradas cuando éste certificada la integración con la plataforma de facturación electrónica de The Factory HKA Colombia SAS y al momento del pase de producción de cada emisor u obligado a facturar electrónicamente.

### Token Empresa y Token Password:

Estas credenciales le serán suministradas al iniciar el proceso de integración por The Factory HKA Colombia SAS. Las mismas son distintas en el ambiente Demo y en el ambiente de Producción.

 <b>THE FACTORY HKA</b> <small>COLOMBIA</small> NIT: 900390126-6	<b>DOCUMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA</b>		Código: MDU-GSOP-05
			Versión No.1.0
	<b>MANUAL DE USUARIO PARA DEMOS</b>		Fecha: 10/10/2018
			Página 5 de 6

### Rango de numeración:

El rango de numeración se denota en el manual de integración como el campo 'rangoNumeracion', cuyo valor siempre tiene el formato (**PREFIJO**-campoDesde), ejemplo: **PRUE-1**.

### Numero de consecutivo:

El número de consecutivo en el manual de integración se denota como el campo 'consecutivoDocumento', éste si depende de la modalidad configurada en el portal web:

Si la modalidad configurada es "**manual sin prefijo**", los valores para los campos anteriores serían los siguientes:

Factura#1: rangoNumeracion = "PRUE-1" consecutivoDocumento = "1"

Factura#2: rangoNumeracion = "PRUE-1" consecutivoDocumento = "2"

...

Factura#1000: rangoNumeracion = "PRUE-1" consecutivoDocumento = "1000"

Si la modalidad configurada es "**manual con prefijo**", los valores para los campos anteriores serían los siguientes:

Factura#1: rangoNumeracion = "PRUE-1" consecutivoDocumento = "PRUE1"

Factura#2: rangoNumeracion = "PRUE-1" consecutivoDocumento = "PRUE2"

...

Factura#1000: rangoNumeracion = "PRUE-1" consecutivoDocumento = "PRUE1000"

### Fecha y hora de emisión:

La fecha y hora de emisión del documento, no debe ser superior a la hora de nuestro servicio web (Hora Colombia), este parámetro en el manual de integración se denota como 'fechaEmision', el cual debe estar parametrizado con el siguiente formato:

**"YYYY-MM-DD HH:MM:SS"**

**Nota:** Cuando se está en ambiente Demo **No se deben modificar los datos fiscales** preestablecidos en el portal, debido que en este ambiente sus credenciales están asociados a los datos de The Factory HKA Colombia SAS (NIT y Certificado Digital).