

# Actividad FTP y Actividad 5 de final de tema



## Actividad propuesta 6.6

Instala y configura un servidor FTP en una máquina virtual con Microsoft Windows. Desde otra máquina virtual con Microsoft Windows, accede a la anterior como cliente FTP.


## Instalación:

Lo primero que debemos hacer será pulsar Windows+X y seleccionar aplicaciones y características.

A continuación ir a programas y características.



Y una vez dentro activar o desactivar características de Windows.

Buscamos Servidor FTP expandiendo Internet Information Services, lo activamos, aceptamos y esperamos a que se apliquen los cambios.



## Opciones de configuración relacionadas

Programas y características





← Características de Windows

Windows completó los cambios solicitados.

# Configuración:

Lo primero que debemos hacer será ir al panel de control, buscamos herramientas administrativas

y abrimos el archivo Administrador de Internet Information Services (IIS), se nos abrirá y tendremos que hacer click derecho en Sitios y Agregar sitio FTP.




Escribimos el nombre y añadimos la ruta de acceso física ,


le damos a siguiente y seleccionamos en SSL la opción Sin SSL y volvemos a darle a siguiente.

Seleccionamos un tipo de autenticación y permitimos el acceso a los usuarios que busquemos, en este caso lo pondré a todos.


Le damos a finalizar y ya tendremos nuestro servidor FTP creado.



The screenshot shows the 'Agregar sitio FTP' window with the 'Información del sitio' tab selected. The 'Nombre del sitio FTP:' field contains 'Actividad FTP'. The 'Directorio de contenido' section shows the 'Ruta de acceso física:' as 'C:\Users\Lucas\Documents\Actividad FTP' with a browse button (...).



The screenshot shows the 'Agregar sitio FTP' window with the 'Configuración de enlaces y SSL' tab selected. The 'Enlace' section has 'Dirección IP:' set to 'Todas las no asignadas' and 'Puerto:' set to '21'. The 'SSL' section has 'Sin SSL' selected. The 'Iniciar sitio FTP automáticamente' checkbox is checked.



The screenshot shows the 'Agregar sitio FTP' window with the 'Información de autenticación y autorización' tab selected. The 'Autenticación' section has 'Básica' selected. The 'Autorización' section has 'Permitir el acceso a:' set to 'Todos los usuarios'.

Para acceder desde otro ordenador a la FTP, estos deberán de compartir red y poner en el explorador de archivos:  
FTP://Ip del ordenador anfitrión  
Y podrá acceder según los permisos dados.