

API GỬI SMS TỪ SIM

I. WS

1. **Link:** <http://210.211.108.22/onesms/sendSMS>
2. **Method:** GET
3. **Paramter:**
 - a. **username:** username provided (username được cấp)
 - b. **pass:** pass provided (pass được cấp)
 - c. **phonesend:** thuê bao k.h nhận sms (fix 84 or 0)
 - d. **message:** Nội dung tin nhắn được gửi
 - e. **key:** key provided (pass được cấp)
 - f. **unicode:** 0 (0: Nounicode)

II. JSON (UNICODE)

1. **Link:** <http://210.211.108.22/onesms/sendJson>
2. **Method:** POST
 - i. Content-Type = text/xml; charset=utf-8 (Headers)
3. **Paramter:**

```
{  
  "username": "xxxx", được cấp  
  "pass": "xxxx", được cấp  
  "phonesend": "090xxxx",  
  "message": "Nội dung utf-8",  
  "key": "xxxx", được cấp  
  "unicode": "1"  
}
```

4. Giá trị trả về

STT	CODE	INFO_VN
1	0	Thành công
2	-1	Lỗi username or pass
3	-4	Phonesend không hợp lệ
4	-8	Hết số dư
6	1	Mã tích hợp không tồn tại hoặc đã ngưng hoạt động
7	2	Mã tích hợp của bạn không thể sử dụng khi gọi từ IP
8	3	Thiết bị gửi chưa được đăng ký với tài khoản của bạn
10	5	Gửi đến thiết bị không thành công
11	6	Tồn tại số điện thoại không hợp lệ trong danh sách số điện thoại nhận
12	7	Tin nhắn chưa được đăng ký mẫu

III. CHECK BALANCE JSON

1. **Link:** <http://210.211.108.22/onesms/checkBalance>
2. **Method:** POST
 - i. Content-Type = text/xml; charset=utf-8 (Headers)
3. **Paramter:**

```
{  
  "username": "xxxx", được cấp  
  "pass": "xxxx", được cấp  
  "key": "xxxx", được cấp  
  "type": "SIM"  
}
```