

Websider (HTML Filer)

Knap sender input & åbner en ny side/HTML

Knap der åbner en ny side/HTML

Felt der modtager input fra bruger

Åbnes fra Lav-Konto-Side, Login-Side & Share-Ønskeseddel-Side

Forside vælg login eller lav ny bruger

Forside Banner

Noget introducerende tekst omkring hele websiden: Digital Ønskeliste Siden

Har allerede en bruger (åbner Login-Side)

Har ikke en bruger (åbner Lav-Bruger-Side)

Åbnes fra Forside

Login-Side log på en konto

Login-Side Banner

Forklarende tekst for denne side: Det er her du logger ind på en konto der allerede eksisterer, ved at skrive navn og kode til din konto og trykker login på konto, hvis der er en konto med det navn og kode. Eller gå tilbage til forsiden.

Indsæt konto navn...

Indsæt konto kodeord...

Gå tilbage til forside
(åbner Forside)

Login på konto
(åbner Konto-Side)

Åbnes fra Forside

Lav-Konto-Side skab ny konto

Lav-Konto-Side Banner

Forklarende tekst for denne side: Her skabes en ny konto for dem som ikke har lavet en konto endnu, ved at skrive ind et navn og en kode to gange og trykker skab konto, hvis navnet ikke er taget, samt koden i begge felter er ens (begge er obligatoriske). Eller gå tilbage til forside.

Indsæt ny konto navn...

Indsæt ny konto kodeord...

Indsæt kodeord igen...

Gå tilbage til forside
(åbner Forside)

Skab konto
(åbner Konto-Side)

Åbnes fra Login-Side, Lav-Konto-Side & Skab-Ønskeseddel-Side

Konto-Side logget på en konto

Konto-Side Banner

Logget ind som "bruger-navn"

Log ud
(åbner
Login-Side)

Forklarende tekst for denne side: Her kan en bruger lave en ny ønskeliste, se allerede oprettede ønskesedler, skabe nye ønskesedler, slette en seddel eller gå tilbage til forsiden ved at logge ud.

Ikon for
+seddel

Slet seddel
(åbner Konto-Side)

Navn: "titel på seddel"
Hvis der er skabt en
ønskeseddel (åbner Se-
Ønskeseddel-Side)

Ikon for
-seddel

Ingen ønskeseddel.
Hvis der ikke er skabt
en seddel (åbner Skab-
Ønskeseddel-Side)

Gør det nemmere for
os selv og sig at der kun
kan være 3 til 4 sedler
per bruger.

Disse kasser vil enten
lede brugeren til en
seddel eller til at skabe
en ny seddel.

Websider (HTML Filer)

Knap sender input & åbner en ny side/HTML

Knap der åbner en ny side/HTML

Felt der modtager input fra bruger

Åbnes fra Konto-Side

Skab-Ønskeseddel-Side ny seddel startes

Skab-Ønskeseddel-Side Banner

Logget ind som "bruger-navn" skaber ny seddel

Forklarende tekst for denne side: En bruger af en konto påbegynder en ny ønskeseddel, ved at indsætte titlen på sedlen (obligatorisk) og en beskrivelse (valgfrit). Derefter tryk skab seddel for at lave sedlen eller fortryd seddel for at gå tilbage.

Indsæt titel på ny ønskeseddel...

Indsæt beskrivelse for ønskeseddel...

Fortryd Ønskeseddel
(åbner Konto-Side)

Skab Seddel
(åbner Konto-Side)

Åbnes fra Konto-Side & Skab-Ønske-Side

Se-Ønskeseddel-Side konto ser sin seddel

Se-Ønskeseddel-Side Banner

Til konto
(åbner
Konto-side)

Konto "bruger-navn" ser en ønskeseddel

En bruger kan se en ønskeseddel de har skabt og ændre dets titel og beskrivelse. De kan kopiere et link til at dele med andre, så de kan se sedlen, men de kan ikke lave ændringer. Bruger kan tilføje/skabe og fjerne ønsker på sedlen, samt se info om de ønsker der er på sedlen, samt åbne link til butik der har det ønske eller gå til konto.

Titlen for ønskesedlen

Edit titel

(åbner Se-Ønskeseddel-Side)

Beskrivelse for ønskesedlen

Edit beskrivelse

(åbner Se-Ønskeseddel-Side)

"Link til ønskesedlen for deling/share"

(Hvis der er et ønske)

Ønsketitel: xxx

Pris: xx kr.

Beskrivelse: XXXX

Link til ønske

(åbner ny fane for produkt)

Fjern ønske

(åbner Se-Ønskeseddel-Side)

(Hvis der ikke er et ønske)

Skab et nyt ønske til
sedlen "titel"

(åbner Skab-Ønske-Side)

Disse kasser tager imod HTML
kode, så der kan være flere
ønsker og den sidste kasse
altid er: skab et nyt ønske

Åbnes fra Se-Ønskeseddel-Side

Skab-Ønske-Side bruger skaber ønske til seddel

Skab-Ønske-Side Banner

Konto "brugernavn" skaber et ønske til en seddel

En bruger påbegynder et ønske til en specifik seddel de har skabt. De kan indføre en titel (obligatorisk), (valgfrit) en pris til ønsket, en beskrivelse og et link til hvor man kan finde det ønskede produkt. Derefter kan de trykke skab ønske for at sætte det på ønskesedlen eller trykke fortryd ønske for at kommer tilbage til den ønskeseddel man er i.

Indsæt titel på nyt ønske...

Indsæt pris på nyt ønske...

Indsæt beskrivelse for nyt ønske...

Indsæt link til nyt ønske...

Fortryd Ønske
(åbner Se-Ønskeseddel-Side)

Skab Ønske
(åbner Se-Ønskeseddel-Side)

Åbnes via et link der gives i ens Se-Ønskeseddel-Side

Share-Ønskeseddel-side et link der kan deles

Share-Ønskeseddel-Side Banner

Gå Til Forsiden
(åbner Forside)

En ønskeseddel for en bruger, som andre kan se
Dette er et link der viser en specifik ønskeseddel for en bruger, der er blevet delt med nogen, så de kan forstå hvad der ønskes af denne bruger. Der vil kun være info, som ikke kan ændres og måske et link til det ønskede produkt og en knap (Gå Til Forsiden) der fører én til forsiden. Du er en gæst som ser:

"Ønskeseddel Titel" for brugeren "bruger-navn"

"Beskrivelse for ønskeseddel" er info der bliver givet fra den brugers specifikke ønskeseddel, som er blevet hentet fra den ønskeseddels tabel, man har fået linket for.

(Hvis der er et ønske)

Ønsketitel: xxx

Pris: xx kr.

Beskrivelse: XXXX

Link til ønske

(åbner ny fane for produkt)

(Hvis der ikke er et ønske)

Så er det intet

Disse kasser tager imod HTML
kode, så der kan
være flere ønsker.