

1. Page de Connexion

- **GET** /login – Pour afficher la page de connexion.
- **POST** /login – Pour soumettre le formulaire de connexion.
- **GET** /Login/MDP_oublier – Pour afficher la page de réinitialisation de mot de passe.
- **POST** /Login/MDP_oublier – Pour soumettre la demande de réinitialisation du mot de passe.

2. Partie Admin

- **GET** /Admin/gerer_utilisateur/{user}/reinitialiser_mdp – Pour afficher la page de réinitialisation de mot de passe d'un utilisateur.
- **POST** /Admin/gerer_utilisateur/{user}/reinitialiser_mdp – Pour soumettre la réinitialisation du mot de passe.
- **GET** /Admin/gerer_utilisateurs/ajouter_utilisateur – Pour afficher le formulaire d'ajout d'utilisateur.
- **POST** /Admin/gerer_utilisateurs/ajouter_utilisateur – Pour soumettre les informations d'un nouvel utilisateur.
- **GET** /Admin/liste_attente – Pour consulter la liste d'attente.
- **GET** /Admin/gerer_utilisateurs/{users}/editer_place – Pour afficher l'interface d'édition des places d'un utilisateur.
- **POST** /Admin/gerer_utilisateurs/{users}/editer_place – Pour soumettre les modifications sur les places.
- **GET** /Admin/gestion_users/{user}/historique_places – Pour consulter l'historique des places d'un utilisateur.
- **POST** /Admin/deconnexion – Pour déconnecter l'administrateur.

3. Partie Utilisateur

- **GET** /users/{user}/gerer_place – Pour consulter les informations de gestion des places (statut, historique, etc.).
- **POST** /users/{user}/gerer_place/resilier_reservation – Pour soumettre une demande de résiliation de réservation.
- **GET** /users/{user}/gerer_place/demande_place – Pour consulter la page de demande de place.
- **POST** /users/{user}/gerer_place/demande_place/nouvelle_demande – Pour soumettre une nouvelle demande de place.
- **GET** /users/{user}/gerer_place/demande_place/Demande_cours – Pour consulter les demandes en cours.
- **GET** /users/{user}/demande/rang_liste – Pour consulter le rang dans la file d'attente.