

Router0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started!

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.1.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up



Router(config-if)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.3.100 255.255.255.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to
down
Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.4.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to
down
Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.1.0
Router(config-router)#net 192.168.3.0
Router(config-router)#net 192.168.4.0
Router(config-router)#ex
Router(config)#
```

Copy Paste

☐ Top



Router2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started!

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.2.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-S-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.5.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-S-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.6.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to up

%LINEPROTO-S-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/0, changed state to up

Router(config-if)#no eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.2.0
Router(config-router)#net 192.168.5.0
Router(config-router)#
%DUAL-S-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.5.200 (FastEthernet4/0) is up: new adjacency

Router(config-router)#net 192.168.6.0
Router(config-router)#
%DUAL-S-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.6.200 (FastEthernet5/0) is up: new adjacency
|
```

Copy Paste

☐ Top

