

anonymous_enable=NO: esta línea deshabilita el acceso anónimo al servidor FTP. Los usuarios tendrán que iniciar sesión con sus propias credenciales para acceder al servidor.

local_enable=YES: esta línea permite que los usuarios locales (del sistema operativo) accedan al servidor FTP.

write_enable=YES: esta línea permite que los usuarios carguen y descarguen archivos en el servidor FTP.

local_umask=022: esta línea establece los permisos de archivo predeterminados para los archivos cargados por los usuarios en el servidor FTP. Un valor de 022 significa que los archivos cargados tendrán permisos de lectura y escritura para el propietario y solo permisos de lectura para los demás.

dirmessage_enable=YES: esta línea permite que los mensajes del directorio se muestren al usuario cuando este ingresa a un directorio en el servidor FTP.

use_localtime=YES: esta línea configura el servidor FTP para usar la hora local del sistema.

xferlog_enable=YES: esta línea habilita la función de registro de transferencias de archivos en VSFTPD.

connect_from_port_20=YES: esta línea indica que se utiliza el puerto 20 para la conexión de datos.

chroot_local_user=YES: esta línea asegura que los usuarios solo puedan acceder a sus propios directorios de inicio al iniciar sesión en el servidor FTP.

allow_writeable_chroot=YES: esta línea permite que los usuarios tengan permiso de escritura en sus propios directorios de inicio.

secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty: esta línea establece un directorio vacío como la raíz de seguridad para los usuarios que inician sesión en el servidor FTP. Esto mejora la seguridad del servidor FTP.

pam_service_name=vsftpd: esta línea especifica el nombre del servicio PAM (Pluggable Authentication Modules) que se utiliza para autenticar a los usuarios que intentan iniciar sesión en el servidor FTP.

user_sub_token=\$USER

local_root=/home/\$USER/ftp_folder

Estas líneas permiten que cada usuario acceda a su propia carpeta de FTP y evita que tengan acceso a otras carpetas en el sistema. Además, estas líneas establecen la carpeta que creamos anteriormente ("ftp_folder") como la carpeta de inicio para los usuarios de FTP.