

在 Ubuntu 16.04 下輸入中文及改變鍵盤配置

在 Ubuntu 16.04 中預設的中文輸入法為 IBus，IBus 的缺點是無法更換輸入法的鍵盤配置，所以，對於有需要改變鍵盤配置的使用者在操作上較不方便。解決的方法有兩種：第一種是安裝 gcin。第二種是安裝 fcitx。據網路上說在 Ubuntu 14.05 版中 gcin 和 IBus 可以相處的很好，沒有任何問題（未實測）。但在實測中，在 Ubuntu 16.04 版中安裝 gcin 後無法正常運作，有一種說法是將 IBus 移除後 gcin 就可以正常運作了，但在將 IBus 移除後的結果是系統無法開機。故本文僅說明 fcitx 的安裝程序。

1. 安裝 fcitx:

```
$ sudo apt-get install fcitx
```

```
$ sudo apt-get update
```

2. 將鍵盤輸入法系統改為 fcitx：

將“System Settings (系統設定值...)” → “Language Support” → “鍵盤輸入法系統”的下拉選單從 “IBus” 改為 “fcitx”，如圖 1。



圖 1 更換鍵盤輸入法系統

3. 登出系統後再次登入系統。

4. 執行“ConfigureFcitx”：

“ConfigureFcitx”在左上角鍵盤或新酷音圖示的下拉選單中，如圖 2。

5. 安裝新酷音的“漢語(台灣)”輸入法：

在步驟 4 執行完後會出現「輸入法設定」視窗，如圖 3。按下右下角的“+”鍵可以新增輸入法，如圖 4。找到“新酷音”後按下「確定」鍵就可以新增輸入法。

6. 回到「輸入法設定」視窗，點選「新酷音」項目，按下底下的「齒輪和扳手」圖示，會出現「新酷音」視窗，如圖 5。在下方的「鍵盤配置」下拉選單中選擇想要的鍵盤配置後，按「確定」按鈕完成離開即可。



圖 2 ConfigureFcitx



圖 3 Fcitx 輸入法設定視窗



圖 4 Fcitx 新增輸入法



