

우분투 16.04에 대한 원격 데스크톱 설정은 다음과 같다. 먼저 xrdp를 설치한다.

```
$ sudo apt-get install xrdp
```

```
info@info-NUC8i5BEH: ~  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
info@info-NUC8i5BEH:~$ sudo apt-get install xrdp
```

apt-get의 업데이트와 업그레이드를 수행한다.

```
$ sudo apt-get update
```

```
info@info-NUC8i5BEH: ~  
info@info-NUC8i5BEH:~$ sudo apt-get update
```

```
$ sudo apt-get upgrade
```

```
info@info-NUC8i5BEH: ~  
info@info-NUC8i5BEH:~$ sudo apt-get upgrade
```

접속을 위한 인터페이스를 설치한다.

```
$ sudo apt-get install xfce4
```

```
info@info-NUC8i5BEH: ~  
info@info-NUC8i5BEH:~$ sudo apt-get install xfce4
```

xrdp를 수정해 준다.

```
$ sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh
```

```
info@info-NUC8i5BEH: ~  
info@info-NUC8i5BEH:~$ sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh
```

아래와 같이 파일을 수정해 준다.

```
info@info-NUC8i5BEH: ~  
GNU nano 2.5.3 File: /etc/xrdp/startwm.sh  
#!/bin/sh  
  
if [ -r /etc/default/locale ]; then  
    . /etc/default/locale  
    export LANG LANGUAGE  
fi  
  
xfce4-session  
  
. /etc/X11/Xsession  
#. /usr/bin/startxfce4  
  
[ Read 11 lines ]  
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos  
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text ^T To Linter ^_ Go To Line
```

xrdp를 재시작해준다.

```
$ sudo /etc/init.d/xrdp restart
```

```
info@info-NUC8i5BEH: ~  
info@info-NUC8i5BEH:~$ sudo /etc/init.d/xrdp restart
```

그리고 원격 접속 시 TAB이 작동 안하는 경우 아래와 같이 세팅에서 "Switch window for same application"을 수정한다. 해당 옵션은 Application Menu > Settings > Window Manager에서 수정 가능하다.

