

Проверка работоспособности системы электронной очереди и настройка работы на телевизоре

1. Проверка работоспособности системы электронной очереди

Чтобы проверить корректность работы системы электронной очереди, необходимо:

1. Откройте браузер Google Chrome на компьютере, где находится ИКО;
2. Введите в адресную строку: <http://localhost:3100/>
3. Готово! На экране должна появиться электронная очередь (см. на изображении ниже). Если она появилась, то система работает корректно.

ГОТОВЯТСЯ	ГОТОВЫ
237	239
238	
240	
309	

 11:29

Далее переходите к настройке работы электронной очереди на телевизоре, размещенном на торговой точке.


2. Настройка работы электронной очереди на телевизоре

Чтобы настроить работу системы электронной очереди на телевизоре, необходимо:


1. Получи от IT-отдела (технической поддержки) локальный адрес кассы. Например, <http://192.168.0.100:3100>
2. Возьми пульт от телевизора и нажми на пульте кнопку «Guide» (на некоторых моделях – кнопка «Smart Hub»);



3. Зайди в список приложений «Apps», используя кнопки со стрелочками на пульте;




4. В списке приложений найди браузер. Как правило, приложение называется «Internet»;




5. В строке браузера введи локальный адрес кассы, который ты получил от IT-отдела (технической поддержки), например:
<http://192.168.0.100:3100>


6. Зайди в настройки браузера на телевизоре (порядок действий см. на изображении ниже);




7. Установи открытую вкладку в браузере как «домашнюю страницу», чтобы она открывалась всегда при включении телевизора (порядок действий см. на изображении ниже);




8. Сохрани адрес в закладки браузера;



9. Скрой отображение адресной строки браузера (порядок действий см. на изображении ниже);




10. Готово! Электронная очередь успешно настроена на телевизоре. Результат – на изображении ниже.




Чтобы экран телевизора **периодически не отключался**, необходимо отключить функцию автовыключения экрана. Для этого необходимо:



1. На пульте от телевизора нажми на кнопку меню «Menu» и открой раздел «Общие»;



2. Отключи экономный режим (см. на изображении ниже);





3. Отключи функцию автовыключения (см. на изображениях, представленных ниже);




Чтобы на экране спустя какое-то время **не включалась заставка** (которая появляется после двух часов после включения телевизора), **необходимо её отключить**. Для этого необходимо:

1. Нажми на кнопку «Menu» на пульте и перейди в раздел «Общие», затем открой подраздел «Диспетчер системы»;



2. Убери активность пункта «Автозащита»;



Готово!