

# LABORATORIO 12 FEBBRAIO 2025 S10-L3

## WINDOWS SERVER

### **Configurazione finale e verifica con accesso di Chiara:**

Oltre a completare la configurazione vista a lezione, dovremo fare degli screenshot con l'accesso di Chiara per verificare che tutto funzioni correttamente.

Passaggi per la Configurazione:

#### 1. Completare la Configurazione

- Configurare la rete, il nome del computer e l'associazione al dominio come descritto.
- Verificare che tutte le impostazioni siano corrette e funzionino come previsto.

#### 2. Accesso con l'Account di Chiara

- Effettuare l'accesso al sistema utilizzando le credenziali di Chiara.
- Verificare che Chiara abbia accesso alle risorse previste dal suo ruolo

## Creazione degli screenshot:


### 1. Screenshot della Configurazione

- Catturare screenshot delle impostazioni di rete, del nome del computer e della configurazione del dominio.

### 2. Screenshot dell'Accesso di Chiara

- Effettuare uno screenshot della schermata di login di Chiara.
- Catturare uno screenshot del desktop di Chiara dopo l'accesso, evidenziando l'accesso alle risorse necessarie.

Iniziamo con la configurazione della rete, del nome del pc e del dominio.



Server Manager ▸ Server locale

Dashboard  
Server locale  
Tutti i server  
DNS  
Servizi di dominio Activ...  
Servizi file e archiviazione ▸

**PROPRIETÀ**  
Per Ndvws

ATTIVITÀ ▾

Nome computer	Ndvws	Ultimi aggiornamenti installati
Dominio	Ndv.local	Windows Update
		Ultima verifica disponibilità aggiorn
Microsoft Defender Firewall	Privato: Attivato	Microsoft Defender Antivirus
Gestione remota	Abilitato	Feedback e diagnostica
Desktop remoto	Disabilitato	Configurazione sicurezza avanzata
Gruppo NIC	Disabilitato	Fuso orario
Ethernet	192.168.1.250, Abilitata per IPv6	ID prodotto
Versione sistema operativo	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Evaluation	Processori
Informazioni hardware	innotek GmbH VirtualBox	Memoria installata (RAM)
		Spazio totale su disco

EVENTI

Windows Server 2022 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox

File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

Amministratore: Prompt dei comandi

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\Administrator>ipconfig/all

Configurazione IP di Windows

Nome host . . . . . : Ndvws
Suffisso DNS primario . . . . . : Ndv.local
Tipo nodo . . . . . : Ibrido
Routing IP abilitato. . . . . : No
Proxy WINS abilitato . . . . . : No
Elenco di ricerca suffissi DNS. . . . : Ndv.local

Scheda Ethernet Ethernet:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Indirizzo fisico. . . . . : 08-00-27-0E-F8-E1
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : Si
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::1da8:38a8:3c4e:18c9%3(Preferenziale)
Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.1.250(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID Client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-3C-CD-34-08-00-27-0E-F8-E1
Server DNS . . . . . : ::1
192.168.1.250
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivato

C:\Users\Administrator>
```

