


ACTIVATION DU FORTITOKEN POUR ACCÈS DISTANT


Pour vous connecter avec FortiToken, voici les étapes générales à suivre :

1. Activation de FortiToken :


Télécharger l'application FortiToken sur le Play Store ou AppStore de votre téléphone.
Ouvrez l'application FortiToken Mobile sur votre appareil.
Cliquer sur « ENTER MANUALLY ».



Cliquer sur « Fortinet ».




Copier votre token reçu par SMS pour le rentrer manuellement dans le deuxième champ après votre nom.




L'application générera un code OTP (One-Time Password) toutes les 30 secondes, qui vous sera demandé lors de la connexion en VPN.

2. Connexion au VPN SSL :

Accédez à FortiClient via cette adresse « [https://\[redacted\]](https://[redacted]) » sur votre navigateur et cliquer sur « **paramètres avancés** »



Puis cliquer sur « Continuer vers le site ... »



Connectez-vous.

Please Login:

Nom d'utilisateur	Mot de Passe
<input type="text"/>	<input type="password"/>


Renseigner ensuite votre FortiToken disponible sur l'application mobile précédemment installé.

Please Login:

nweber	<input type="password"/>
Token	<input type="text"/>

Télécharger et installer maintenant la dernière version du FortiClient.

Une fois installer, cocher « Je reconnais que ... » et j'accepte.




Cliquez sur « Configurer le VPN »






Saisissez dans le champ passerelle distante « [REDACTED] » et sauvegarder puis connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et mot de passe. Un champ pour le code FortiToken apparaîtra. Entrez le code OTP généré par l'application FortiToken Mobile.

FortiClient - Zero Trust Fabric Agent

FichierVisualiser le résultatAide



FortiClient VPN



Passez à la version complète pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires et bénéficier d'une assistance technique.

Nouvelle connexion VPN

VPN

VPN SSL

VPN IPsec

XML

Nom de la connexion

Description

Passerelle distante

Ajout d'une passerelle distante

Single Sign On Settings

☐ Activer l'authentification unique (SSO) pour le tunnel VPN

Authentification

☒ Demander à l'ouverture de la connexion

☐ Sauvegarder les informations d'authentification

Certificat Client

Aucun

☐ Activer la double pile d'adresses IPv4/IPv6

Annuler

Sauvegarder