

ULTRASTAR INSTELLEN

1. Alles aansluiten

- HDMI
- USB-geluidskaart met 2 x microfoon (Schakelaartje op "PHONO")
- Eventueel kabel naar luidsprekers

2. TEST GELUID

Speel iets af (bvb youtube video), het geluid zou uit het juiste apparaat moeten komen. **Zo niet:**


Open de snelkoppeling **GELUID** (Staat op de schijf)

Selecteer het tabblad "**Afspelen**"

Selecteer waaruit de muziek moet klinken (*Normaal gezien TV*)

Klik op "**ALS STANDAARD INSTELLEN**"

Er moet een **GROEN VINKJE** staan waar het geluid uit moet komen.



BVB: Geluid komt uit de SAMSUNG TV, er staat een GROEN VINKJE

3. CONTROLE VAN DE MICROFOONS

Open de snelkoppeling **GELUID** (Staat op de schijf)


Selecteer het tabblad "**Opnemen**"

Selecteer Microfoon "USB Audio CODEC" (Zie voorbeeld onder)

Klik op "**ALS STANDAARD INSTELLEN**"

Er moet een **GROEN VINKJE** staan bij "**Microfoon USB Audio CODEC**"

(Zoals voorbeeld linkervenster hieronder)



Selecteer **Microfoon USB Audio CODEC** en klik op **EIGENSCHAPPEN**

Selecteer in het **NIEUWE VENSTER** het tabblad **GEAVANCEERD**

(Zie rechtervenster screenshot)

Zorg dat bij **STANDAARDINDELING: 2-KANAALS** geselecteerd is

Klik **OK**

4. Open ULTRASTAR DELUXE

MICROFOONS INSTELLEN

Kies in het HOOFD MENU voor **TOOLS -> OPTIONS**

Kies voor **RECORD**



Selecteer in het bovenste balkje: "**Microfoon (USB Audio CODEC)**"

Klik met de pijltjes naar onder tot je op **CHANNEL** staat

Selecteer **Channel = 1**

Het balkje zou moeten reageren op MICROFOON 1 (**test dit**)

Klik met de pijltjes naar onder en selecteer **ASSIGNED PLAYER = 1**
(Zoals op screenshot)

Klik met de pijltjes naar onder en pas **MIC BOOST** aan

Je zou niet te luid moeten roepen om de balkjes te laten bewegen.
(Voor de meeste micros 6%)

Selecteer **Channel = 2**

Het balkje zou moeten reageren op MICROFOON 2 (**test dit**)

Klik met de pijltjes naar onder en selecteer **ASSIGNED PLAYER = 2**
(Zoals op screenshot)

Klik met de pijltjes naar onder en pas **MIC BOOST** aan

Je zou niet te luid moeten roepen om de balkjes te laten bewegen.
(Voor de meeste micros 6%)

OPMERKING:

Als tijdens het spelen de microfoon je niet goed 'hoort':

- MIC BOOST hoger zetten.

ERROR:

"PLAYER IS ASSIGNED TO MULTIPLE MICROPHONES"

- Controleer elke SOUND CARD en elk CHANNEL:
- Overall moet **ASSIGNED PLAYER : NONE** staan,
behalve bij Microfoon USB Audio CODEC

ULTRASTAR SPELEN

ZEKER LEZEN VOOR GEBRUIK:

Gebruik **ALTIJD** de **PIJLTJES** om te navigeren.

TAB-knop geeft altijd hulp-informatie weer, **ZEER HANDIG**

In de liedjescarousel (Tijdens het selecteren van een liedje):

J Opent zoekveld

R Springt naar een **Random** liedje

M Opent Menu -> kies voor **Medley** -> Sing 5 Songs!

De medley zal random liedjes kiezen uit de huidige filter.

BVB zoek via "J" naar "TAYLOR SWIFT",

als je Medley start zullen enkel Taylor Swift liedjes gekozen worden.

Als een liedje begint te spelen (Tijdens het zingen):

S **SKIP** de intro, spring direct naar het zangstuk

ESC **Stop** zingen