

MANUAL DE INSTALACIÓN

ACME WEDDING

Grupo: 3.7

Miembros:

Jaime Borrego Conde

Antonio Campos Gil

Gonzalo Martínez Fernández

Marta Reyes López

Alejandro Sánchez Mayorga

Fecha:

Patrocinador:

José González Enríquez

Tabla de contenidos

Tabla de versiones	2
Instalación de ACME Wedding	3
Uso de Acme Wedding	4
Dentro de Acme Wedding se deben puntualizar ciertos aspectos que podían ser de utilidad:	4

Tabla de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Encargados
1.0	12 dic 2022	- Plantilla y realización del documento	Antonio Campos Gil

Instalación de ACME Wedding

Para el despliegue de 'ACME Wedding' se han utilizado dos estrategias.

La primera de ellas es delegar en un tercero, en este caso en *railway.app* una infraestructura que te ofrece un sistema para desplegar tu aplicación en remoto. En este despliegue no es necesario intervención del usuario, solo tiene que acceder a la siguiente url:

<https://acme-wedding.up.railway.app/>

El segundo enfoque utiliza la herramienta *Docker*. Para poder hacer uso de ella, debe instalarla en su dispositivo. En caso de estar en linux será suficiente con realizar los siguientes comandos:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install docker
```

El problema reside en los sistemas operativos de Windows y Mac para los que se adjunta documentación en caso de ser necesaria:

- Windows: <https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/>
- MacOS: <https://docs.docker.com/desktop/install/mac-install/>

Para poder ejecutar esta aplicación en local solo debe ejecutar los archivos ejecutables que se adjuntan.

- `'init.sh'`: inicializa y despliega la aplicación.
- `'stop.sh'`: para la aplicación en ejecución.
- `'restart.sh'`: permite volver a poner en marcha la aplicación una vez se haya parado.

IMPORTANTE: Una vez ejecutado `'init.sh'`, no se debe volver a ejecutar pues puede generar errores.

Una vez instalado Docker, el ejecutable debería funcionar con éxito. Si desde el navegador accediese a <http://localhost:8000/> debería aparecer Acme Wedding.

Uso de Acme Wedding

Dentro de Acme Wedding se deben puntualizar ciertos aspectos que podrían ser de utilidad:

- El primer superusuario tiene como nombre 'admin' y como contraseña 'adminpgpi'.
 - Esta cuenta permite añadir productos y categorías a la base de datos a través de <http://localhost:8000/admin>, previo inicio de sesión. Desde ahí, también se pueden crear otros usuarios administradores.
 - Desde el panel de administración se puede regresar a la aplicación mediante un enlace en la parte superior derecha de la pantalla o tecleando en el navegador <http://localhost:8000>.
- Desgraciadamente, no todas las tarjetas funcionan en nuestra pasarela de pago. Algunos ejemplos de tarjetas que funcionan son:
 - Número: 4111 1111 1111 1111 CVV: 123 Fecha: 12 / 34
 - Número: 4012 0000 7777 7777 CVV: 443 Fecha: 01 / 24