

COMO TRANSFERIR DADOS DO SIAB FÁCIL - MÓVEL VIA CABO DE DADOS

Além da transmissão de dados via Wi-Fi (Rede sem fio) é possível transmitir as informações conectando o cabo de dados do aparelho no computador e copiando o arquivo que contém todos os dados registrados.


A cada VD que é registrada, o sistema atualiza um arquivo no cartão de memória, na pasta SIAB FÁCIL com a descrição 9999-99-999999999999.xml. Os 4 primeiros dígitos referem-se à Equipe, os 2 seguintes à micro-área e o restante é um código interno do sistema.

IMPORTANDO PRODUÇÃO MANUALMENTE


Conecte o cabo USB do aparelho no computador e acesse o cartão de memória.

Obs.: O nome da pasta poderá variar de acordo com o modelo do aparelho.


Localize e copie o arquivo XML:




Cole o arquivo em uma pasta do computador, como por exemplo, C:\SiabFacil\Importação\:




Acesse o SIAB FÁCIL - Desktop e entre na opção **Importação e Exportação, Importar Produção** e

clique no botão :





Localize e selecione o arquivo XML copiado anteriormente:



Após confirmar a importação, o sistema irá atualizar a base de dados com os registros efetuados no SIAB FÁCIL - Móvel. Confira através do Painel de Controle e relatórios de atendimento disponíveis.

IMPORTANDO PRODUÇÃO AUTOMATICAMENTE

É possível configurar para que o sistema faça a importação automaticamente, basta definir a pasta onde os arquivos XML serão copiados no campo **Caminho para Importação Automática** e o **Intervalo** em minutos que o sistema deverá fazer a importação. Clique no botão  para salvar esta configuração:



No exemplo acima, o sistema irá procurar arquivos para importação a cada 30 minutos no caminho informado. Desta forma, basta colar o arquivo no caminho configurado e aguardar a importação automática.

Observe que no campo **USUÁRIO** é possível identificar se a importação foi feita forma manual ou automática. Caso seja feita manualmente, o sistema mostra o nome do usuário que realizou a importação.

Obs.: A rotina de importação automática é ativada ao abrir o sistema já na tela de login e é configurada **localmente**, ou seja, no computador onde foi feita a configuração. Caso necessite que todos os computadores executem a importação automaticamente, será necessário configurar em cada computador.

