


Administración de unidades organizativas en Windows Server 2008


Con las unidades organizativas separamos los usuarios y grupos en contenedores que solo muestran la información deseada, con el fin de tener mejor organizados los objetos del directorio activo. Las operaciones que podemos realizar con estas unidades organizativas son:

Creación de unidades organizativas.


1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*.




2. En la ventana seleccionar el nombre del dominio y pulsar el botón derecho de ratón, del menú elegir *Nuevo- Unidad organizativa*.



3. En el cuadro abierto escribir el nombre que se quiera dar a la unidad organizativa. Por ejemplo *Distancia* y clic en *Aceptar*.




4. La unidad pasará a formar parte del dominio. Dentro de la unidad organizativa podemos crear otras.




Añadir objetos a una unidad organizativa.

Debemos arrastrar el objeto desde su ubicación actual hasta la unidad organizativa. Podemos seleccionar varios objetos simultáneamente con la tecla SHIFT o CTRL.



Modificar propiedades de una unidad organizativa.


1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*. De la ventana seleccionar la unidad organizativa y en el menú contextual elegimos *Propiedades*.




Encontramos las siguientes pestañas:

- *General*: Describe la unidad.
- *Administrada por*: Se **delegará la administración de la unidad organizativa** a un usuario, con el fin de facilitar la organización de la administración del sistema.
- *COM+*: Se establece la partición COM+ a la unidad organizativa a la que debería pertenecer.

Podemos disponer de propiedades avanzadas si seleccionamos el dominio y pulsamos el botón derecho del ratón, del menú contextual elegimos *Ver-Características avanzadas*.




Seguidamente desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, seleccionamos la unidad organizativa y pulsando el botón derecho del ratón, elegimos *Propiedades*.



Traslado de unidades organizativas.


Podemos mover las unidades a una ubicación diferente dentro del dominio. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*. En la ventana seleccionamos la unidad organizativa y la arrastramos a la nueva ubicación. También se puede hacer, seleccionando la unidad y pulsando el botón derecho de ratón elegimos la opción *Mover*, hay que situarse en el lugar de destino o el contenedor de destino y pulsar en *Aceptar*.




Eliminar unidades organizativas.

1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*. Tenemos que seleccionar la unidad organizativa y pulsando el botón derecho del ratón seleccionamos *Eliminar*.




2. En el cuadro de confirmación pulsamos en *Sí*.




Las unidades organizativas están de forma predeterminada protegidas contra la eliminación accidental. Para poder eliminar una unidad siguiendo los pasos anteriores, debemos desprotegerla siguiendo los siguientes pasos:















1. Tenemos que establecer las características avanzadas de la unidad, y para ello vamos desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, en el menú *Ver* seleccionamos *Características avanzadas*.



2. Seleccionamos la unidad organizativa, abrimos el menú contextual con el botón derecho del ratón, y elegimos *Propiedades*, seguidamente pulsamos en la pestaña *Objeto* y en la ventana desactivamos el campo de *Proteger objeto contra eliminación accidental*. Pulsamos en *Aceptar*.



Anexo de licencias

Imagen	Credenciales	Imagen	Credenciales
	Título: ISO06_AUXR36_R01_pantalla1.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR36_R02_pantalla2.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.
	Título: ISO06_AUXR36_R03_pantalla3.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR36_R04_pantalla4.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.
	Título: ISO06_AUXR36_R05_pantalla5.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR36_R06_pantalla6.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.
	Título: ISO06_AUXR36_R07_pantalla7.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR36_R08_pantalla8.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.
	Título: ISO06_AUXR36_R09_pantalla9.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR36_R10_pantalla10.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.
	Título: ISO06_AUXR36_R11_pantalla11.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR36_R12_pantalla12.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.
	Título: ISO06_AUXR36_R13_pantalla13.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.		Título: ISO06_AUXR36_R14_pantalla14.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla de S.O. Windows Server 2008.