

# Android keycode

xiekui1992

Published  
with GitBook



# Table of Contents

<a href="#">Android keycode</a>	0
---------------------------------	---

---

# Android keycode

Android 常用按键大全

KEYCODE列表

电话键

键名 描述 键值

KEYCODE\_CALL 拨号键5

KEYCODE\_ENDCALL 挂机键6

KEYCODE\_HOME 按键Home3

KEYCODE\_MENU 菜单键82

KEYCODE\_BACK 返回键4

KEYCODE\_SEARCH 搜索键84

KEYCODE\_CAMERA 拍照键27

KEYCODE\_FOCUS 拍照对焦键80

KEYCODE\_POWER 电源键26

KEYCODE\_NOTIFICATION 通知键83

KEYCODE\_MUTE 话筒静音键91

KEYCODE\_VOLUME\_MUTE 扬声器静音键164

KEYCODE\_VOLUME\_UP 音量增加键24

KEYCODE\_VOLUME\_DOWN 音量减小键25

控制键

键名 描述 键值

KEYCODE\_ENTER 回车键66

KEYCODE\_ESCAPE ESC键111

KEYCODE\_DPAD\_CENTER 导航键 确定键23

KEYCODE\_DPAD\_UP 导航键 向上19

KEYCODE\_DPAD\_DOWN 导航键 向下20

KEYCODE\_DPAD\_LEFT 导航键 向左21

KEYCODE\_DPAD\_RIGHT 导航键 向右22

KEYCODE\_MOVE\_HOME 光标移动到开始键122

KEYCODE\_MOVE\_END 光标移动到末尾键123

KEYCODE\_PAGE\_UP 向上翻页键92

KEYCODE\_PAGE\_DOWN 向下翻页键93

KEYCODE\_DEL 退格键67

KEYCODE\_FORWARD\_DEL 删除键112

KEYCODE\_INSERT 插入键124

KEYCODE\_TAB Tab键61

KEYCODE\_NUM\_LOCK 小键盘锁 143

KEYCODE\_CAPS\_LOCK 大写锁定键115

KEYCODE\_BREAK Break/Pause键121

KEYCODE\_SCROLL\_LOCK 滚动锁定键116

KEYCODE\_ZOOM\_IN 放大键168

KEYCODE\_ZOOM\_OUT 缩小键169

组合键

键名 描述

KEYCODE\_ALT\_LEFT Alt+Left

KEYCODE\_ALT\_RIGHT Alt+Right

KEYCODE\_CTRL\_LEFT Control+Left

KEYCODE\_CTRL\_RIGHT Control+Right

KEYCODE\_SHIFT\_LEFT Shift+Left

KEYCODE\_SHIFT\_RIGHT Shift+Right

基本

键名 描述 键值

KEYCODE\_0 按键'0'7

KEYCODE\_1 按键'1'8

KEYCODE\_2 按键'2'9

KEYCODE\_3 按键'3'10

KEYCODE\_4 按键'4'11

KEYCODE\_5 按键'5'12

KEYCODE\_6 按键'6'13

KEYCODE\_7 按键'7'14

KEYCODE\_8 按键'8'15

KEYCODE\_9 按键'9'16

KEYCODE\_A 按键'A'29

KEYCODE\_B 按键'B'30

KEYCODE\_C 按键'C'31

KEYCODE\_D 按键'D'32

KEYCODE\_E 按键'E'33

KEYCODE\_F 按键'F'34

KEYCODE\_G 按键'G'35

KEYCODE\_H 按键'H'36

KEYCODE\_I 按键'I'37

KEYCODE\_J 按键'J'38

KEYCODE\_K 按键'K'39

KEYCODE\_L 按键'L'40

KEYCODE\_M 按键'M'41

KEYCODE\_N 按键'N'42

KEYCODE\_O 按键'O'43

KEYCODE\_P 按键'P'44

KEYCODE\_Q 按键'Q'45

KEYCODE\_R 按键'R'46

KEYCODE\_S 按键'S'47

KEYCODE\_T 按键'T'48

KEYCODE\_U 按键'U'49

KEYCODE\_V 按键'V'50

KEYCODE\_W 按键'W'51

KEYCODE\_X 按键'X'52

KEYCODE\_Y 按键'Y'53

KEYCODE\_Z 按键'Z'54

符号

键名 描述

KEYCODE\_PLUS 按键'+'

KEYCODE\_MINUS 按键'-'

KEYCODE\_STAR 按键'\*'

KEYCODE\_SLASH 按键'/'

KEYCODE\_EQUALS 按键'='

KEYCODE\_AT 按键'@'

KEYCODE\_POUND 按键'#'

KEYCODE\_APOSTROPHE 按键'" (单引号)

KEYCODE\_BACKSLASH 按键'\'

KEYCODE\_COMMA 按键','

KEYCODE\_PERIOD 按键'.'

KEYCODE\_LEFT\_BRACKET 按键'['

KEYCODE\_RIGHT\_BRACKET 按键']'

KEYCODE\_SEMICOLON 按键';'

KEYCODE\_GRAVE 按键'`'

KEYCODE\_SPACE 空格键

## 小键盘

### 键名 描述

KEYCODE\_NUMPAD\_0 小键盘按键'0'

KEYCODE\_NUMPAD\_1 小键盘按键'1'

KEYCODE\_NUMPAD\_2 小键盘按键'2'

KEYCODE\_NUMPAD\_3 小键盘按键'3'

KEYCODE\_NUMPAD\_4 小键盘按键'4'

KEYCODE\_NUMPAD\_5 小键盘按键'5'

KEYCODE\_NUMPAD\_6 小键盘按键'6'

KEYCODE\_NUMPAD\_7 小键盘按键'7'

KEYCODE\_NUMPAD\_8 小键盘按键'8'

KEYCODE\_NUMPAD\_9 小键盘按键'9'

KEYCODE\_NUMPAD\_ADD 小键盘按键'+'

KEYCODE\_NUMPAD\_SUBTRACT 小键盘按键'-'

KEYCODE\_NUMPAD\_MULTIPLY 小键盘按键'\*'

KEYCODE\_NUMPAD\_DIVIDE 小键盘按键'/'

KEYCODE\_NUMPAD\_EQUALS 小键盘按键'='

KEYCODE\_NUMPAD\_COMMA 小键盘按键','

KEYCODE\_NUMPAD\_DOT 小键盘按键'.'

KEYCODE\_NUMPAD\_LEFT\_PAREN 小键盘按键'('

KEYCODE\_NUMPAD\_RIGHT\_PAREN 小键盘按键')'

KEYCODE\_NUMPAD\_ENTER 小键盘按键回车

## 功能键

### 键名 描述

KEYCODE\_F1 按键F1

KEYCODE\_F2 按键F2

KEYCODE\_F3 按键F3

KEYCODE\_F4 按键F4

KEYCODE\_F5 按键F5

KEYCODE\_F6 按键F6

KEYCODE\_F7 按键F7

KEYCODE\_F8 按键F8

KEYCODE\_F9 按键F9

KEYCODE\_F10 按键F10

KEYCODE\_F11 按键F11

KEYCODE\_F12 按键F12

多媒体键

键名 描述

KEYCODE\_MEDIA\_PLAY 多媒体键 播放

KEYCODE\_MEDIA\_STOP 多媒体键 停止

KEYCODE\_MEDIA\_PAUSE 多媒体键 暂停

KEYCODE\_MEDIA\_PLAY\_PAUSE 多媒体键 播放/暂停

KEYCODE\_MEDIA\_FAST\_FORWARD 多媒体键 快进

KEYCODE\_MEDIA\_REWIND 多媒体键 快退

KEYCODE\_MEDIA\_NEXT 多媒体键 下一首

KEYCODE\_MEDIA\_PREVIOUS 多媒体键 上一首

KEYCODE\_MEDIA\_CLOSE 多媒体键 关闭

KEYCODE\_MEDIA\_EJECT 多媒体键 弹出

KEYCODE\_MEDIA\_RECORD 多媒体键 录音

手柄按键

键名 描述

KEYCODE\_BUTTON\_1 通用游戏手柄按钮 #1

KEYCODE\_BUTTON\_2 通用游戏手柄按钮 #2

KEYCODE\_BUTTON\_3 通用游戏手柄按钮 #3



KEYCODE\_BUTTON\_4 通用游戏手柄按钮 #4  
KEYCODE\_BUTTON\_5 通用游戏手柄按钮 #5  
KEYCODE\_BUTTON\_6 通用游戏手柄按钮 #6  
KEYCODE\_BUTTON\_7 通用游戏手柄按钮 #7  
KEYCODE\_BUTTON\_8 通用游戏手柄按钮 #8  
KEYCODE\_BUTTON\_9 通用游戏手柄按钮 #9  
KEYCODE\_BUTTON\_10 通用游戏手柄按钮 #10  
KEYCODE\_BUTTON\_11 通用游戏手柄按钮 #11  
KEYCODE\_BUTTON\_12 通用游戏手柄按钮 #12  
KEYCODE\_BUTTON\_13 通用游戏手柄按钮 #13  
KEYCODE\_BUTTON\_14 通用游戏手柄按钮 #14  
KEYCODE\_BUTTON\_15 通用游戏手柄按钮 #15  
KEYCODE\_BUTTON\_16 通用游戏手柄按钮 #16  
KEYCODE\_BUTTON\_A 游戏手柄按钮 A  
KEYCODE\_BUTTON\_B 游戏手柄按钮 B  
KEYCODE\_BUTTON\_C 游戏手柄按钮 C  
KEYCODE\_BUTTON\_X 游戏手柄按钮 X  
KEYCODE\_BUTTON\_Y 游戏手柄按钮 Y  
KEYCODE\_BUTTON\_Z 游戏手柄按钮 Z  
KEYCODE\_BUTTON\_L1 游戏手柄按钮 L1  
KEYCODE\_BUTTON\_L2 游戏手柄按钮 L2  
KEYCODE\_BUTTON\_R1 游戏手柄按钮 R1  
KEYCODE\_BUTTON\_R2 游戏手柄按钮 R2  
KEYCODE\_BUTTON\_MODE 游戏手柄按钮 Mode  
KEYCODE\_BUTTON\_SELECT 游戏手柄按钮 Select  
KEYCODE\_BUTTON\_START 游戏手柄按钮 Start  
KEYCODE\_BUTTON\_THUMBL Left Thumb Button

KEYCODE\_BUTTON\_THUMBR Right Thumb Button

待查

键名 描述

KEYCODE\_NUM 按键Number modifier

KEYCODE\_INFO 按键Info

KEYCODE\_APP\_SWITCH 按键App switch

KEYCODE\_BOOKMARK 按键Bookmark

KEYCODE\_AVR\_INPUT 按键A/V Receiver input

KEYCODE\_AVR\_POWER 按键A/V Receiver power

KEYCODE\_CAPTIONS 按键Toggle captions

KEYCODE\_CHANNEL\_DOWN 按键Channel down

KEYCODE\_CHANNEL\_UP 按键Channel up

KEYCODE\_CLEAR 按键Clear

KEYCODE\_DVR 按键DVR

KEYCODE\_ENVELOPE 按键Envelope special function

KEYCODE\_EXPLORER 按键Explorer special function

KEYCODE\_FORWARD 按键Forward

KEYCODE\_FORWARD\_DEL 按键Forward Delete

KEYCODE\_FUNCTION 按键Function modifier

KEYCODE\_GUIDE 按键Guide

KEYCODE\_HEADSETHOOK 按键Headset Hook

KEYCODE\_META\_LEFT 按键Left Meta modifier

KEYCODE\_META\_RIGHT 按键Right Meta modifier

KEYCODE\_PICTSYMBOLS 按键Picture Symbols modifier

KEYCODE\_PROG\_BLUE 按键Blue “programmable”

KEYCODE\_PROG\_GREEN 按键Green “programmable”

KEYCODE\_PROG\_RED 按键Red “programmable”

KEYCODE\_PROG\_YELLOW 按键Yellow “programmable”

KEYCODE\_SETTINGS 按键Settings

KEYCODE\_SOFT\_LEFT 按键Soft Left

KEYCODE\_SOFT\_RIGHT 按键Soft Right

KEYCODE\_STB\_INPUT 按键Set-top-box input

KEYCODE\_STB\_POWER 按键Set-top-box power

KEYCODE\_SWITCH\_CHARSET 按键Switch Charset modifier

KEYCODE\_SYM 按键Symbol modifier

KEYCODE\_SYSRQ 按键System Request / Print Screen

KEYCODE\_TV 按键TV

KEYCODE\_TV\_INPUT 按键TV input

KEYCODE\_TV\_POWER 按键TV power

KEYCODE\_WINDOW 按键Window

KEYCODE\_UNKNOWN 未知按键