


KORTE HANDLEIDING VAN HET ZIS-MENUPROGRAMMA BALIE

BALIE is een zogenaamd menuprogramma. Met behulp van BALIE kunnen programma's of onderdelen van programma's waarvoor u bevoegd bent, worden opgestart. Helaas geldt dit nog niet voor alle programma's.

Als u toegang heeft gekregen tot het systeem (ingelogd) tikt u in BALIE [Return].

Als u geen specifieke bevoegdheden binnen BALIE heeft verschijnt een startmenu waarin programma's staan die iedereen mag gebruiken.



Standaard ziet u de korte omschrijving als hierboven. Als u achter "Uw keuze" een + (plusteken) gevolgd door [Return] krijgt u de lange omschrijving te zien.

Als u wel bepaalde programma's via BALIE mag gebruiken, komt u in uw zgn. 'startkaart'. Hoe dit eerste menu eruit ziet is afhankelijk van uw bevoegdheden. Als u naar het algemene startmenu wilt, tikt u achter "Uw keuze" een 0 (nul) in gevolgd door [Return].

In BALIE kunt u gebruik maken van de [Help] toets!



Een pijltje achter de korte naam of omschrijving wil zeggen dat er na deze menukeuze een vervolgmenu komt. U kunt nu op de volgende manieren een keuze maken:

| | | |
|----------------------|---------------------------|---|
| Gewoon kiezen: | 4 | Kies nummer 4 uit het menu op het scherm. |
| | 4 2 3 2 | Kies meer nummers tegelijk uit het menu. |
| | 4/2/3/2 | Kies direct door, dwz voor opeenvolgende menu's. |
| | Opname | Kies keuzenaam "Opname", ongeacht actuele menu. |
| Vrij-kaart kiezen: | 0 | Intikken van een nul geeft het algemene "vrije" menu. |
| Niets kiezen: | [Return] | Ga terug naar vorig menu |
| | [Enter] | Ga terug naar vorig menu |
| | # | Ga terug naar start menu |
| | Bye [Return] | Direct uitloggen. |
| Kiezen met pijltjes: | [Pijltje] | Omhoog of omlaag met de cursor langs het menu lopen. |
| | [PF1] [Pijltje] (term) | |
| | [NumLock][Pijltje] (Kea!) | Zet cursor op bovenste/onderste mogelijkheid. |
| | [Select] / [F5] | De keuzemogelijkheid waar de cursor staat "aanklikken" |
| | | Uitklikken kan door nogmaals [Select] te geven. |
| | | Alleen "aanklikken" is niet voldoende. |
| | [Return] | Voer de aangeklikte keuzemogelijkheid/heden uit. |
| | | Als niets aangeklikt is, gaat de cursor terug naar "Uw keuze". |
| | | NB: indien in een BALIE-menu slechts één keuze is toegestaan, wordt het balkje "meegenomen" als U toch een tweede keuzemogelijkheid aangeklikt. |
| Lange omschrijving | + | Zet de lange omschrijvingen aan. |
| | - | Zet de lange omschrijvingen uit (snellere beeldwisseling). |
| | | Stonden de lange omschrijvingen al uit, en geeft u een minteken, dan verdwijnt het hele menu en blijft alleen "Uw keuze" over. Door een plus-teken in te tikken verschijnt het menu weer! |
| Wisselen (toggle) | ! | Geen [Return] nodig bij cijfer-blok. U werkt dan sneller! |