



V.B.G.

Virtual Business Gate

Sistemi di gestione identità ed accessi

V 2.10

Ed 1.0 01/12/2011



VBG è un sistema software per la gestione delle segnalazioni certificate di inizio attività e dei procedimenti di autorizzazione e concessione on-line.

Il sistema è stato realizzato da INIT srl su incarico del Consorzio SIR Umbria nell'ambito del progetto Ri_Umbria, il progetto di riuso della Regione Umbria.

Il sistema VBG è a disposizione in riuso a tutte le Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta al Consorzio SIR Umbria.

Maggiori informazioni sono reperibili all'indirizzo [www. sir.umbria.it/riumbria](http://www.sir.umbria.it/riumbria)



SOMMARIO

1	Descrizione	4
---	-------------------	---



1 Descrizione

In questo documento sono descritti gli step per testare l'autenticazione con il sistema fedERa.

Caso d'uso: Autenticazione

Si presuppone che l'utente sia già registrato in fedERa e possieda le credenziali di accesso. In VBG deve essere creato, dall'utente amministratore di sistema, l'operatore che possa accedere tramite queste credenziali.

Dal menù Archivi→Archivi di base→Operatori cliccare su Nuovo ed aggiungere un operatore. Per rendere operativa l'autenticazione è necessario mettere nel campo userid della maschera di inserimento il codice fiscale immesso durante la registrazione in fedERa dell'utente.

User Id

BCCRCR73H23G888O

Profilare l'utente assegnandogli i moduli scelti e salvare le informazioni. Una volta salvate le informazioni principali utilizzare il bottone permessi per assegnare i permessi sulle funzionalità.

A questo punto l'operatore può accedere all'applicativo secondo questa sequenza di operazioni:

1. L'operatore richiede l'accesso a VBG backoffice;
2. L'operatore non è autenticato e viene rediretto alla pagina di autenticazione di fedERa;
3. L'operatore immette le credenziali con le quali si è registrato in fedERa;
4. In seguito all'immissione di credenziali valide l'operatore viene rediretto alla funzionalità richiesta di VBG.

In caso di credenziali errate l'operatore rimane collegato nella pagina di gestione degli errori del sistema di autenticazione.