

Guida alla compilazione

La seguente guida illustra come compilare correttamente il file Excel con l'elenco dei posti disponibili per un evento con gestione dei posti.

Scarica il file Excel direttamente dal Back End del sito.

Apri il file Excel scaricato e avrai le seguenti colonne:

	A	B	C	D	E
1	Settore	Fila	Posto	Automatico	Fruibile dai gruppi
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Figura 1

Colonne "Settore", "Fila", "Posto"

Indicano i posti secondo la disposizione classica di un evento

Colonna "Automatico"

Se vengono impostate a "0" tutte le righe del settore tutti i posti relativi non saranno assegnati in maniera automatica dal software.

I valori possibili per questo campo sono solo:

- 0: il posto non sarà assegnato automaticamente
- 1: il posto sarà assegnato automaticamente

Colonna "Fruibile dai gruppi"

Se vengono impostate a "0" tutte le righe del settore tutti i non saranno assegnati dalla funzione semiautomatica ISCRIVI GRUPPI del plugin GESTISCI I MIEI EVENTI.

I valori possibili per questo campo sono solo:

- 0: il posto non sarà assegnato dalla funzione ISCRIVI GRUPPI
- 1: il posto sarà assegnato dalla funzione ISCRIVI GRUPPI

Attenzione: Nel caso in cui la colonna “Fruibile dai gruppi” sia impostata a 1, la colonna “Automatico” deve essere obbligatoriamente impostata a “0” e viceversa. Non è possibile avere entrambe le colonne a “1”. In questo caso il file caricato verrà rifiutato e verrà visualizzato un errore.

Esempio di configurazione dei posti

Consideriamo come esempio un teatro avente la seguente pianta:




Figura 2

Con la seguente configurazione:

1. Il settore VIP viene gestito interamente in modo manuale dallo staff.
2. Il settore GRUPPI viene gestito dalla funzione ISCRIVI GRUPPI del plugin GESTISCI I MIEI EVENTI.
3. Il settore PUBBLICO viene gestito in maniera automatica dalla piattaforma.

1. SETTORE VIP

Di seguito si evidenzia come viene compilato il file Excel partendo dal settore VIP:

1	Settore	Fila	Posto	Automatico	Fruibile dai gruppi
2	VIP	A	1	0	0
3	VIP	A	2	0	0
4	VIP	A	3	0	0
5	VIP	A	4	0	0
6	VIP	A	5	0	0
7	VIP	A	6	0	0
8	VIP	A	7	0	0
9	VIP	A	8	0	0
10	VIP	A	9	0	0
11	VIP	A	10	0	0
12	VIP	B	1	0	0
13	VIP	B	2	0	0
14	VIP	B	3	0	0
15	VIP	B	4	0	0
16	VIP	B	5	0	0
17	VIP	B	6	0	0
18	VIP	B	7	0	0
19	VIP	B	8	0	0
20	VIP	B	9	0	0
21	VIP	B	10	0	0
22	VIP	C	1	0	0
23	VIP	C	2	0	0
24	VIP	C	3	0	0
25	VIP	C	4	0	0
26	VIP	C	5	0	0
27	VIP	C	6	0	0
28	VIP	C	7	0	0
29	VIP	C	8	0	0
30	VIP	C	9	0	0
31	VIP	C	10	0	0

Figura 3

In particolare:

Colonna “Automatico”

Vengono impostate a “0” tutte le righe del settore e tutti i posti relativi non saranno assegnati in maniera automatica dal software.

Colonna “Fruibile dai gruppi”

Vengono impostate a “0” tutte le righe del settore e tutti i posti relativi non saranno assegnati dalla funzione semiautomatica ISCRIVI GRUPPI del plugin GESTISCI I MIEI EVENTI.

In questo caso i posti dovranno essere assegnati manualmente dallo staff.

2. SETTORE GRUPPI

Di seguito si evidenzia come viene compilato il file Excel proseguendo col settore GRUPPI:

	A	B	C	D	E
1	Settore	Fila	Posto	Automatico	Fruibile dai gruppi
32	GRUPPI	D	1	0	1
33	GRUPPI	D	2	0	1
34	GRUPPI	D	3	0	1
35	GRUPPI	D	4	0	1
36	GRUPPI	D	5	0	1
37	GRUPPI	D	6	0	1
38	GRUPPI	D	7	0	1
39	GRUPPI	D	8	0	1
40	GRUPPI	E	1	0	1
41	GRUPPI	E	2	0	1
42	GRUPPI	E	3	0	1
43	GRUPPI	E	4	0	1
44	GRUPPI	E	5	0	1
45	GRUPPI	E	6	0	1
46	GRUPPI	E	7	0	1
47	GRUPPI	E	8	0	1
48	GRUPPI	F	1	0	1
49	GRUPPI	F	2	0	1
50	GRUPPI	F	3	0	1
51	GRUPPI	F	4	0	1
52	GRUPPI	F	5	0	1
53	GRUPPI	F	6	0	1
54	GRUPPI	F	7	0	1
55	GRUPPI	F	8	0	1

Figura 4

In particolare:

Colonna “Fruibile dai gruppi”

Vengono impostate a “1” tutte le righe del settore e tutti i posti relativi saranno assegnati dalla funzione semiautomatica ISCRIVI GRUPPI del plugin GESTISCI I MIEI EVENTI.

Colonna “Automatico”

Deve essere impostata a “0” obbligatoriamente.

I posti saranno assegnati semi-automaticamente dalla funzione ISCRIVI GRUPPI del plugin GESTISCI I MIEI EVENTI.

3. SETTORE PUBBLICO

Di seguito si evidenzia come viene compilato il file Excel proseguendo col settore PUBBLICO:

	A	B	C	D	E
1	Settore	Fila	Posto	Automatico	Fruibile dai gruppi
56	PUBBLICO	G	1	1	0
57	PUBBLICO	G	2	1	0
58	PUBBLICO	G	3	1	0
59	PUBBLICO	G	4	1	0
60	PUBBLICO	G	5	1	0
61	PUBBLICO	G	6	1	0
62	PUBBLICO	G	7	1	0
63	PUBBLICO	G	8	1	0
64	PUBBLICO	H	1	1	0
65	PUBBLICO	H	2	1	0
66	PUBBLICO	H	3	1	0
67	PUBBLICO	H	4	1	0
68	PUBBLICO	H	5	1	0
69	PUBBLICO	H	6	1	0
70	PUBBLICO	H	7	1	0
71	PUBBLICO	H	8	1	0
72	PUBBLICO	I	1	1	0
73	PUBBLICO	I	2	1	0
74	PUBBLICO	I	3	1	0
75	PUBBLICO	I	4	1	0
76	PUBBLICO	I	5	1	0
77	PUBBLICO	I	6	1	0
78	PUBBLICO	I	7	1	0
79	PUBBLICO	I	8	1	0
80	PUBBLICO	L	1	1	0
81	PUBBLICO	L	2	1	0
82	PUBBLICO	L	3	1	0
83	PUBBLICO	L	4	1	0
84	PUBBLICO	L	5	1	0
85	PUBBLICO	L	6	1	0
86	PUBBLICO	L	7	1	0
87	PUBBLICO	L	8	1	0

Figura 5

In particolare:

Colonna “Automatico”

Vengono impostate a “1” tutte le righe del settore e tutti i posti relativi saranno assegnati in maniera automatica dal software.

Colonna “Fruibile dai gruppi”

Deve essere impostata a “0” obbligatoriamente.

In questo caso i posti saranno assegnati automaticamente dal software.