

Проект			Youtube.com				
Дата			18.02.2025				
Билд			-				
Тестировщик			Замула Марина				
Окружение			Windows 10 Pro 22H2	Chrome	Firefox	Opera	
Модуль	Подмодуль	Элемент / функция	Проверка	Статус	Статус	Статус	
Видеоплеер	Область видео		Видео воспроизводится автоматически после перехода на страницу	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию видеоплеер отображается не на полный экран	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Воспроизведение видео останавливается, если исчезает подключение к интернету	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			В видеоплеере отображается последний загруженный кадр видео и лоадер	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			После восстановления соединения воспроизведение продолжается с последнего кадра	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Увеличение скорости воспроизведения видео до "x2", если нажать и удерживать курсор к области видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Картинка в картинке"	Нажатие на кнопку открывает мини-проигрыватель поверх всех окон	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			В области видео отображается черный фон и текст "Воспроизведение в режиме "Картинка в картинке""	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Повторное нажатие на кнопку закрывает минипроигрыватель и продолжает воспроизведение в области видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Открытие/закрытие миниплеера не прерывает воспроизведение	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Другие видео"	Переход к описанию видео с фокусом на списке других видео автора	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
	Блок управления видео	Полоса прогресса видео	Общая продолжительность видео представлена в виде серой полосы	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Загруженная в буфер часть видео представлена белой полосой	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Часть видео от начала до текущего момента воспроизведения представлена красной полосой	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Текущий момент воспроизведения представлен красной точкой (ползунком)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход к другой части видео нажатием на полосу прогресса	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход другой части видео перетягиванием ползунка	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			При перетягивании ползунка в видеоплеере отображается выбранный кадр из видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход на 5 секунд раньше текущей позиции кнопкой "Влево" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход на 5 секунд дальше текущей позиции кнопкой "Вправо" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход на кадр раньше кнопкой "<" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход на кадр позже кнопкой ">" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			При наведении на полосу прогресса видео отображается всплывающее окно с предпросмотром кадра на выбранной позиции	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Эпизоды видео	Эпизоды отображаются в виде отрезков на полосе прогресса видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	

			Отображается название эпизода при наведении на полосу прогресса видео (отображается ниже превью кадра)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Режим точной перемотки	Активируется, если нажать и удерживать ползунок и потянуть его вверх	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Режим точной перемотки закрывается, если, удерживая ползунок, потянуть его вниз до края видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Отображаются кадры из видео ниже полосы прогресса видео в режиме точной перемотки	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Режим точной перемотки закрепляется на экране и остается открытым, если, удерживая ползунок переместить курсор вверх и отпустить ползунок	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Отображается кнопка воспроизведения выше полосы прогресса слева, если режим точной перемотки закреплен на экране	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Нажатие на кнопку воспроизведения воспроизводит видео с выбранного времени и закрывает режим точной перемотки	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Отображается текущее время видео выше полосы прогресса, в центре, если режим точной перемотки закреплен на экране	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Отображается кнопка выхода из режима выше полосы прогресса справа, если режим точной перемотки закреплен на экране	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Нажатие на кнопку выхода закрывает режим и возвращает стандартное представление	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход к другой части видео нажатием на кадр в режиме точной перемотки	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход к другой части видео перетаскиванием полосы с кадрами влево-вправо в режиме точной перемотки	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход к другой части видео жестами скролла влево и вправо на тачпаде	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Смотреть"	Нажатие на кнопку воспроизводит видео с текущей позиции	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Кнопка воспроизведения меняется на кнопку паузы	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Воспроизведение видео нажатием на горячую клавишу "k" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Воспроизведение видео одиночным нажатием на область видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Пауза"	Нажатие на кнопку приостанавливает воспроизведение	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Кнопка паузы меняется на кнопку воспроизведения	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Пауза видео нажатием на горячую клавишу "k" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Пауза видео одиночным нажатием на область видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Следующее"	Отображается всплывающее окно с превью следующего видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Нажатие на кнопку открывает и воспроизводит предложенное следующее видео в текущей вкладке	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход к следующему видео нажатием горячих клавиш "Shift" + "n" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	

		Кнопка "Отключение звука"	Отображается виджет регулировки звука в плеере при наведении на кнопку	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Нажатие на кнопку отключает звук в плеере	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Отключения звука нажатием на горячую клавишу "m" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Кнопка меняется на кнопку "Включить звук"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Звук отключен в видеоплеере до тех пор, пока пользователь снова не нажмет на кнопку отключения звука	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Звук не включается после обновления страницы	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Звук не включается после открытия другого видео в той же вкладке	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Звук не включается после открытия другого видео в новой вкладке	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Звук включается после очистки кеша	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Включить звук"	Нажатие на кнопку включает звук в плеере	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Включение звука нажатием на горячую клавишу "m" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Виджет регулировки звука	Возможность установить уровень громкости звука от 0 до 100 перетаскиванием ползунка	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если значение уровня звука установлено на 0 - кнопка "Отключение звука" меняется на кнопку "Включить звук"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если звук в плеере выключен - регулировка звука включает звук, кнопка "Включить звук" меняется на "Отключить звук"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Изменение громкости звука на 5 процентов выше нажатием на кнопку "Вверх" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Изменение громкости звука на 5 процентов ниже нажатием на кнопку "Вниз" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Время видео	Отображается текущая позиция видео и общее время видео в формате "hh:mm:ss / hh:mm:ss"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Время текущей позиции видео меняется автоматически при воспроизведении видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Время текущей позиции видео меняется, если был осуществлен переход к другой части видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Название эпизода	Нажатие на название эпизода открывает блок "В этом видео" на вкладке "Эпизоды"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	Описано ниже
		Свитч "Автовоспроизведение включено"	После завершения текущего видео будет воспроизведено следующее в списке	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Нажатие на свитч меняет значение на "Автовоспроизведение выключено"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			После завершения текущего видео не будет воспроизводиться следующее в списке	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Субтитры"	Нажатие на кнопку включает субтитры к видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Повторное нажатие на кнопку "Субтитры" отключает субтитры	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Включение/выключение субтитров нажатием на горячую клавишу "с" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию субтитры отображаются внизу экрана	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию отображаются белый текст на черном фоне	Пройдено	Пройдено	Пройдено	

			Если для видео нет субтитров - включаются автоматически созданные субтитры на языке видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если к видео добавлен 1 язык субтитров - то включаются субтитры на этом языке	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если к видео добавлен список субтитров - открываются субтитры на языке пользователя (если он есть в списке)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если к видео добавлен список субтитров - открываются субтитры на английском	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Настройки"	Нажатие на кнопку открывает меню настроек воспроизведения	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Свитч "Постоянный уровень громкости"	Если включен: уровень громкости автоматически усредняется, чтобы избежать резких перепадов громкости	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если выключен: звук видео воспроизводится в обычном режиме, с перепадами громкости	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Свитч "Профессиональное освещение"	Отображается только для темной темы приложения	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если включен: добавляет подсветку позади видеоплеера	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если выключен: видеоплеер отображается на черном фоне, без подсветки	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Свитч "Аннотации"	Если включен: аннотации отображаются на экране во время воспроизведения	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если выключен: аннотации не отображаются на видео во время воспроизведения	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Субтитры"	Субтитры по умолчанию выключены	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			После нажатия на пункт открывается меню со списком субтитров	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к общему меню нажатием на кнопку "< Субтитры"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			В окне отображается список доступных субтитров для видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Также отображается пункт "Выкл."	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать одновременно только один вариант субтитров	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Нажатие на пункт "Выкл." отключает субтитры в видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Отображается пункт "Перевести"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Нажатие на пункт открывает меню выбора языка	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Осуществляется перевод субтитров на выбранный язык	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранный язык отображается в пункте меню "Субтитры"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранные в этом окне настройки действуют только для текущего видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Параметры"	Нажатие на кнопку открывает меню параметров субтитров	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком субтитров нажатием на кнопку "< Параметры"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если субтитры включены - изменения параметров сразу же отображаются на субтитрах	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если субтитры выключены, то при изменении параметров на 2 секунды появляется текст субтитра "Субтитры будут выглядеть так" с примененными к субтитру настройками	Пройдено	Пройдено	Пройдено	

			Параметры, выбранный в этом пункте применяются ко всем видео до очистки кеша	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Семейство шрифтов"	Нажатие на пункт открывает меню настройки шрифта	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Семейство шрифтов"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию выбран пункт "Пропорциональный без засечек"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Моноширинный с засечками	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Пропорциональный с засечками	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Моноширинный без засечек	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Пропорциональный без засечек	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Обычный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Курсив	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Малые прописные	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только одно семейство шрифтов за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранный шрифт применяется к субтитрам сразу же	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Цвет шрифта"	Нажатие на пункт открывает меню настройки цвета шрифта	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Цвет шрифт"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию выбран пункт "Белый!"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Белый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Желтый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Зеленый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Голубой	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Синий	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Пурпурный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Красный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Черный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранный цвет сразу же применяется к субтитрам	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только один вариант цвета за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Размер шрифта"	Нажатие на пункт открывает меню настройки размера шрифта	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Размер шрифт"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию выбран вариант "100%"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			50%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			75%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			100%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			150%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			200%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			300%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			400%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только один вариант за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранное значение размера сразу же применяется к шрифту	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Цвет фона"	Нажатие на пункт открывает меню настройки цвета фона	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Цвет фона"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию выбран вариант "Черный"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Белый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Желтый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Зеленый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Голубой	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Синий	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Пурпурный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	

			Красный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Черный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранный цвет сразу же применяется к фону субтитров	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только один вариант цвета за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если выбран такой же цвет, как у шрифта: цвет фона отображается более приглушенным, чтобы субтитры оставались видны на нем	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Прозрачность фона"	Нажатие на пункт открывает меню настройки прозрачности фона	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Прозрачность фона"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию выбран вариант "75%"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			0% (цвет фона не отображается)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			25%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			50%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			75%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			100% (полная заливка цветом)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранный вариант сразу же применяется к фону субтитров	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только один вариант за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Цвет окна"	Нажатие на пункт открывает меню настройки цвета окна (контейнера, в котором содержатся субтитры)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Цвет окна"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию выбран вариант "Черный"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Белый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Желтый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Зеленый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Голубой	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Синий	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Пурпурный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Красный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Черный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранный цвет сразу же применяется к фону контейнера субтитров	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только один вариант цвета за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Прозрачность окна"	Нажатие на пункт открывает меню настройки прозрачности окна	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Прозрачность окна"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию выбран вариант "75%"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			0% (цвет фона не отображается)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			25%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			50%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			75%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			100% (полная заливка цветом)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранный вариант сразу же применяется к фону окна субтитров	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только один вариант за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Стиль контура символов"	Нажатие на пункт открывает меню настройки стиля контура символов в шрифте	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Стиль контура символов"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	

			По умолчанию выбран вариант "Без контура"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Без контура	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			С тенью	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Приподнятый	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Утопленный	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Границы	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранный вариант сразу же применяется к символам	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только один вариант за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Прозрачность шрифта"	Нажатие на пункт открывает меню настройки прозрачности шрифта	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Прозрачность шрифта"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию выбран вариант "100%"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			25% (самый прозрачный шрифт)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			50%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			75%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			100%	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранный вариант сразу же применяется к шрифту	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только один вариант за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Сбросить"	Нажатие на кнопку возвращает значения параметров по умолчанию	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Встроенный стиль субтитров"	Отображается во всех окнах настройки параметров шрифта	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбор пункта "вкл" или "выкл" влияет только на параметр, для которого была вызвана настройка	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Открывается окно выбора варианта между встроенными в видео и пользовательскими параметрами	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Вкл - Если для видео заданы параметры субтитров, то они имеют приоритет перед пользовательскими настройками	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выкл - Приоритет имеют пользовательские настройки	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Автовыключение"	Настройка позволяет определить время, через которое видео автоматически будет приостановлено	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Автовыключение"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			После нажатия на пункт открывается меню настройки времени автовыключения	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По умолчанию отображается пункт "ВЫКЛ."	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			ВЫКЛ	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			10 мин.	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			15 мин.	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			20 мин.	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			30 мин.	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			45 мин.	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			60 мин.	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			По окончании видео - [время видео]	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выбранное время отображается в названии пункта "Автовыключение" в окне настроек	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно выбрать только один вариант за раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Скорость воспроизведения"	Открывается меню настройки скорости видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	

		Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Скорость воспроизведения"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		По умолчанию установлено значение "Измененная (1)"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Отображается ползунок настройки скорости воспроизведения	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Шаг перетаскивания ползунка - 0.05	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Минимальное значение 0.25	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Максимальное значение 2	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Отображается список предустановленных значений скорости воспроизведения видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		0.25	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		0.5	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		0.75	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Обычная (то есть, скорость 1)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		1.25	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		1.5	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		1.75	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		2	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Можно выбрать только одно значение на раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Выбранная скорость воспроизведения применяется к видео сразу же	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Выбранное значение отображается в пункте "Скорость воспроизведения" в окне настроек	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
	Пункт "Качество"	Отображается список с доступными вариантами качества для видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Возврат к окну со списком параметров нажатием на кнопку "< Скорость воспроизведения"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		По умолчанию выбран пункт "Автонастройка"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Если выбран пункт "Автонастройка" качество видео выбирается автоматически в зависимости от качества интернет соединения	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		144p	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		240p	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		360p	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		480p	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		720p	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		1080p	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		1440p	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		2160p	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Можно выбрать только одно значение на раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Выбранное качество применяется к видео сразу же	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
	Кнопка "Мини-проигрыватель"	Нажатие на кнопку сворачивает видео в мини-проигрыватель в правой нижней углу экрана	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		В приложении открывается предыдущая страница в истории	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Открытие мини-проигрывателя нажатием горячей клавиши "i" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Закрытие мини-проигрывателя нажатием горячей клавиши "i" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Мини-проигрыватель отображается поверх приложения, но не поверх других окон	Пройдено	Пройдено	Пройдено	



		Кнопка "Широкий экран"	Нажатие на кнопку расширяет видеоплеер от левого края экрана до правого	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Рекомендации справа смещаются вниз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Повторное нажатие на кнопку возвращает видеоплеер к стандартному значению	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Расширение видеоплеера нажатием на горячую клавишу "t" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Возврат к стандартному виду видеоплеера нажатием на горячую клавишу "t" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Во весь экран"	Нажатие на кнопку открывает видео в режиме полного экрана	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Повторное нажатие на кнопку отображает видео в стандартном размере видеоплеера	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Включение полноэкранного режима нажатием на горячую клавишу "f" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выключение полноэкранного режима нажатием на горячую клавишу "f" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Переход в полноэкранный режим и обратно двойным кликом мыши по области видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Выдох из полноэкранного режима нажатием на кнопку "Esc" на клавиатуре	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Можно скроллить страницу видео, если видео открыто в полноэкранном режиме	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
	Контекстное меню		Открывается нажатием ПКМ по области видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Повтор"	Если включен - видео будет повторяться после завершения воспроизведения	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если включен - рядом с пунктом мен отображается галочка	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если выключен - видео проигрывается только 1 раз	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Копировать URL видео"	Ссылка на видео копируется в буфер обмена	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Копировать URL видео с привязкой ко времени"	В буфер обмена копируется ссылка на видео с текущим временем видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			После перехода по скопированной ссылке видео открывается на той временной отметке, которая была скопирована	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Копировать HTML-код"	В буфер обмена копируется код элемента <iframe> видеоплеера	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Скопировать данные для отладки"	В буфер копируются параметры видео в формате словаря (ключ: значение)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Решить проблему с воспроизведением"	Открывается панель добавления отзыва справа, поверх страницы видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Пункт "Статистика для сисадминов"	Отображается окно дополнительной информации поверх видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Окно можно закрыть нажатием на кнопку "x"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Окно можно закрыть повторным нажатием на пункт меню "Статистика для сисадминов"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
	Полноэкранный режим		Блок управления видео полностью повторяет блок управления видео плеера из неполноэкранного режима	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Контекстное меню области видео полностью повторяет контекстное меню для области видео из неполноэкранного режима	Пройдено	Пройдено	Пройдено	

			Отображается текст "Нажмите Esc для выхода из полноэкранного режима" после перехода в полноэкранный режим	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Текст пропадает через 5 секунд	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Блок управления видео и информация о видео вверх отображаются поверх видео постоянно, если видео приостановлено	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Блок управления видео и информация о видео вверх отображаются поверх видео постоянно, если видео воспроизводится, а курсор мыши находится в области видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Блок управления видео и информация о видео вверх отображаются поверх видео отображается в течении 5 секунд, если видео воспроизводится, а курсор перемещен за пределы экрана (вправо)	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Блок управления видео и информация о видео вверх отображаются поверх видео, если видео воспроизводится и курсор был перемещен в область видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Блок управления видео и информация о видео вверх отображаются поверх видео, если видео воспроизводится, а курсор находится в блоке управления или в области информации	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Область информации	Отображается вверх видео в полноэкранном режиме	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Отображается название видео	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Если название длиннее, чем отведенная ему область - отображается часть текста с многоточием в конце	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка информации	Отображается в правом верхнем углу	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Нажатие на кнопку открывает блок описания видео с фокусом на блоке с другими видео автора	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Поделиться"	Отображается в правом верхнем углу, слева от кнопки информации	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Осуществляется выход из полноэкранного режима видео после нажатия на кнопку	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Открывается модальное окно "Поделиться" после нажатия на кнопку	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
		Кнопка "Смотреть позже"	Отображается в правом верхнем углу, слева от кнопки "Поделиться"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			После нажатия на кнопку иконка меняется на иконку галочки	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Видео добавляется в плейлист "Смотреть позже"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			После обновления страницы иконка галочки снова меняется на иконку часов	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Повторное нажатие на кнопку "Смотреть позже", если видео уже добавлено в плейлист, не добавляет новую копию видео в плейлист	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Нажатие на кнопку с иконкой галочки удаляет видео из плейлиста "Смотреть позже"	Пройдено	Пройдено	Пройдено	
			Иконка кнопки меняется на иконку часов	Пройдено	Пройдено	Пройдено	