

Воспроизведение видео останавливается после перехода в режим точной перемотки

Id	Приоритет	Связанные требования	Модуль	Подмодуль	Шаги воспроизведения	Ожидаемые результаты
1	В		Видеоплеер	Область видео	<p>Предусловия: Открыта страница видео, видео воспроизводится</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зажать и удерживая перетянуть вверх ползунок на полосе прокрутки 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полоса прокрутки смещается вверх, под ней отображается покадровое представление видео. Видео ставится на паузу

Перемотка видео в режиме точной перемотки

Id	Приоритет	Связанные требования	Модуль	Подмодуль	Шаги воспроизведения	Ожидаемые результаты
2	В		Видеоплеер	Область видео	<p>Предусловия: Открыта страница видео, видео воспроизводится</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перейти в режим точной перемотки 2. Перетянуть ползунок до нужной позиции и отпустить 3. Нажать на кнопку "Смотреть" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Открывается режим точной перемотки. Видео ставится на паузу 2. В области видео отображается кадр из видео по выбранному времени. В полосе покадрового представления видео отображается текущая позиция кадра 3. Воспроизведение видео начинается с выбранной позиции. Режим точной перемотки сворачивается

Выбор позиции видео в режиме точной перемотки перетягиванием полосы покадрового представления						
Id	При ори тет	Связа нные требо вания	Модуль	Подмодуль	Шаги воспроизведения	Ожидаемые результаты
3	В		Видеоплеер	Область видео	1. Перейти в режим точной перемотки 2. Зажать полосу покадрового представления, перетащить влево и отпустить 3. Зажать полосу покадрового представления, перетащить вправо и отпустить	1. Открывается режим точной перемотки 2. Видео проматывается вперед до выбранного кадра. В области видео отображаются выбранные кадры 3. Видео проматывается назад до выбранного кадра. В области видео отображаются выбранные кадры

Выбор позиции видео в режиме точной перемотки нажатием на кадр на полосе покадрового представления						
Id	При ори тет	Связа нные требо вания	Модуль	Подмодуль	Шаги воспроизведения	Ожидаемые результаты
4	В		Видеоплеер	Область видео	1. Перейти в режим точной перемотки 2. Нажать на кадр на полосе покадрового представления	1. Открывается режим точной перемотки 2. Видео проматывается до выбранного кадра. В области видео отображается выбранный кадр

Выход из режима точной перемотки нажатием на кнопку закрыть						
Id	Приоритет	Связанные требования	Модуль	Подмодуль	Шаги воспроизведения	Ожидаемые результаты
5	B		Видеоплеер	Область видео	<p>Предусловия: Открыта страница видео, видео воспроизводится</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перейти в режим точной перемотки 2. Нажать на кнопку “Закрыть” в блоке точной перемотки 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Открывается режим точной перемотки. Воспроизведение видео приостанавливается 2. Режим точной перемотки сворачивается. Видео автоматически воспроизводится с последней позиции