

 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	AUTENTICADOR DE GOOGLE	Código: S-TI-IN-03
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

1. OBJETIVO

Establecer proceso de autenticación de Google a realizar en la gestión de ingreso a la plataforma de manera interna como externa

2. ALCANCE

Aplica a para los usuarios internos y externos que tengan acceso a SVP.


3. DEFINICIONES

No aplica

4. PROCEDIMIENTO

Se hará efectivo una vez en la configuración individual de cada usuario, desde la creación o bien realizando una breve actualización de la siguiente manera:

Para el manejo del código con el autenticador de Google, primero se debe asignar OTP Google Obligatoria como SI, desde SYS Admin-Usuarios.



Mail Nov.Infor ☐

Mail Impc.Tiemp ☐

Mail Devuelto ☐

Mail Aprobado ☐

Mail Pet.(Svision) ☐

Tipo *

Departamento

ciudad

Is In House

Separador

Debe cambiar la Clave

Esta Activo?

Llave obligatoria

Otp Key

Llave

OTP Google Obligatoria

Segunda Llave

Crear usuario

Debe reiniciar la validación de OTP

Habilitar OPT Google, para que el sistema le pida al usuario el ingreso de la autenticación.

Si el usuario tiene habilitada la opción cambio de clave y OTP Google, una vez ingrese, el sistema debe pedir el cambio de clave y posterior a esto la autenticación de Google, Si no es así solo pedirá la autenticación de Google.

 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	AUTENTICADOR DE GOOGLE	Código: S-TI-IN-03
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

1. El sistema le pide al usuario un cambio de clave.

SINTECTO *DEV ** DEV **

[Configuración](#)
[S&V Estudios](#)
[Cerrar Sesión](#)
[Ayuda](#)

Cambio de Palabra Clave

Los campos con * son obligatorios.


Palabra clave actual *

Nueva palabra clave *

Confirmación de la nueva palabra clave *

Por favor confirme la nueva clave.

2. Una vez se haya cambiado la clave (solo en caso de ser requerido) y el usuario desee ingresar a las opciones de la plataforma esta pedirá la autenticación del Usuario (email). Para esto es necesario descargar la aplicación de Autenticador de Google en el dispositivo móvil, desde Play Store (Tienda de aplicaciones).



Desde el dispositivo móvil debe abrir la aplicación Autenticador y seleccionar la opción Configurar Cuenta, posteriormente seleccione la opción Escanear un código QR.

 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	AUTENTICADOR DE GOOGLE	Código: S-TI-IN-03
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

3:15 PM



Configura tu primera cuenta

Escanea el código QR o ingresa la clave de configuración (de Google o un servicio de terceros) en los ajustes de la autenticación de dos factores. Si tienes problemas, visita g.co/2sv





Escanear un código QR



Ingresar clave de config.


Seleccionar Escanear un código QR, para validar la cuenta que está asociada al sistema.

Una vez instalada la aplicación en el dispositivo móvil, debe iniciar el modo de lectura de código de barra, apunte la cámara de su dispositivo móvil a la pantalla de manera tal que el código de barras quede contenido dentro del recuadro del lector.



 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	AUTENTICADOR DE GOOGLE	Código: S-TI-IN-03
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

Una vez leído el código de barras, el Autenticador de Google mostrará la cuenta que se encuentra asociada a la aplicación de SINTECTO y debajo de esta podrá observar un código que cambia cada 30 segundos.



El código de 6 dígitos que arroja el autenticador Google debe ser ingresado en la plataforma de SINTECTO.

SINTECTO *DEV ** DEV **

[Configuración](#)
[S&V Estudios](#)
[Cerrar Sesión](#)
[Ayuda](#)

Registro de Segunda Clave

Por favor instale en su celular el [Google Authenticator](#) y agregue el código para ingresar a la aplicación.

Si ya tenía instalada el código de seguridad de SVP, por favor borrelo y vuelva a agregarlo.



Código de 6 dígitos

Ingreso código de 6 dígitos dado por la App de Google Authentication.

 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	AUTENTICADOR DE GOOGLE	Código: S-TI-IN-03
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

Una vez ingresado el código, el sistema de SINTECTO generará un mensaje indicando que el código de ingreso ha sido validado de manera correcta y finalmente le permite al usuario el uso de la aplicación.

SINTECTO *DEV ** DEV **

Configuración S&V Estudios Cerrar Sesión Ayuda

Registro de Segunda Clave

Se validó el Código de ingreso.

NOTA: Cada vez que el usuario inicie sesión en el aplicativo de SINTECTO debe ingresar el código de 6 dígitos, el cual se encuentran en la App del Autenticador de Google.

Recuerde que la llave de autenticación cambia cada 30 segundos, por lo cual cada vez que inicie sesión en la plataforma de SINTECTO debe ir a validar el código en la App que instaló en su dispositivo móvil.

SINTECTO *DEV ** DEV **

Inicio

Ingreso al Sistema

Por favor ingrese su usuario y palabra clave asignada:

Los campos con * son requeridos.

Usuario (email) *

Palabra Clave *

*Si tiene inconvenientes en ingresar al sistema, por favor comuníquese con soporte técnico.

Código de Verificación * 

Por favor, introduzca el texto que ve en la imagen.

Llave*

Acepto [términos y condiciones](#) ☒

*Para ingresar al sistema acepte los términos y condiciones.



 SINTECTO <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	AUTENTICADOR DE GOOGLE	Código: S-TI-IN-03
		Versión: 01
		Fecha: 04/01/2022

5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
01	04/01/2022	Versión original	Responsable calidad/Consultor	Gerente de operaciones y tecnología de la información