

Коды клавиш



Клавиша	Константа	10-ный код	16-ный код
Левая кнопка мыши		1	0x01
Правая кнопка мыши		2	0x02
Средняя кнопка мыши		4	0x04
Backspace	#BACKSPACE	8	0x08
Tab	#TAB	9	0x09
Enter	#ENTER	13	0x0D
Shift	#SHIFT	16	0x10
Ctrl	#CTRL	17	0x11
Alt	#ALT	18	0x12
Pause	#PAUSE	19	0x13
CapsLock	#CAPSLOCK	20	0x14
Esc	#ESC	27	0x1B
Пробел	#SPACE	32	0x20
PageUp	#PAGEUP	33	0x21
PageDown	#PAGEDOWN	34	0x22
End	#END	35	0x23

Home	#HOME	36	0x24
стрелка влево	#LEFT	37	0x25
стрелка вверх	#UP	38	0x26
стрелка вправо	#RIGHT	39	0x27
стрелка вниз	#DOWN	40	0x28
Insert	#INSERT	45	0x2D
Delete	#DELETE	46	0x2E
0	#0	48	0x30
1	#1	49	0x31
2	#2	50	0x32
3	#3	51	0x33
4	#4	52	0x34
5	#5	53	0x35
6	#6	54	0x36
7	#7	55	0x37
8	#8	56	0x38
9	#9	57	0x39
A	#A	65	0x41
B	#B	66	0x42
C	и так далее	67	0x43
D		68	0x44
E		69	0x45
F		70	0x46
G		71	0x47
H		72	0x48
I		73	0x49
J		74	0x4A
K		75	0x4B
L		76	0x4C
M		77	0x4D
N		78	0x4E
O		79	0x4F
P		80	0x50
Q		81	0x51
R		82	0x52

S		83	0x53
T		84	0x54
U		85	0x55
V		86	0x56
W		87	0x57
X		88	0x58
Y		89	0x59
Z	#Z	90	0x5A
левая клавиша Windows	#WIN, #LWIN	91	0x5B
правая клавиша Windows	#RWIN	92	0x5C
клавиша Applications		93	0x5D
NumPad 0		96	0x60
NumPad 1		97	0x61
NumPad 2		98	0x62
NumPad 3		99	0x63
NumPad 4		100	0x64
NumPad 5		101	0x65
NumPad 6		102	0x66
NumPad 7		103	0x67
NumPad 8		104	0x68
NumPad 9		105	0x69
NumPad *		106	0x6A
NumPad +		107	0x6B
NumPad -		109	0x6D
NumPad .		110	0x6E
NumPad /		111	0x6F
F1	#F1	112	0x70
F2	#F2	113	0x71
F3	#F3	114	0x72
F4	#F4	115	0x73
F5	#F5	116	0x74
F6	#F6	117	0x75
F7	#F7	118	0x76
F8	#F8	119	0x77
F9	#F9	120	0x78

F10	#F10	121	0x79
F11	#F11	122	0x7A
F12	#F12	123	0x7B
NumLock	#NUMLOCK	144	0x90
ScrollLock	#SCROLLLOCK	145	0x91
PrintScreen	#PRINTSCREEN	154	0x9A
Meta (wtf?)		157	0x9D
;		186	0xBA
=		187	0xBB
,		188	0xBC
-		189	0xBD
.		190	0xBE
/		191	0xBF
~		192	0xC0
[219	0xDB
\		220	0xDC
]		221	0xDD
'		222	0xDE

Created with Dr.Explain
Free restricted license