



Creacion de Estructura Organizativa

en la pestaña "Herramientas" seleccionar "Usuarios y equipos de Active Directory"




Nos ubicamos en el panel izquierdo y nos situamos en taller.cl como se ve en la imagen.


Y presionamos botón derecho del mouse: Nuevo, Unidad Organizativa.



lo llamaremos tesorería...y aceptamos.



Luego realizamos el mismo procedimiento pero sobre la carpeta tesorería que acabamos de crear pero esta vez creamos un nuevo usuario.



llenamos los campos de la siguiente manera:

Usuarios y equipos de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Nombre Tipo Descripción

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: taller.cl/Tesoreria

Nombre de pila: estudiante Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: estudiante

Nombre de inicio de sesión de usuario: estudiante @taller.cl

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): TALLER\ estudiante

< Atrás Siguiete > Cancelar

Cuando nos solicite contraseña, dejamos marcada la casilla "El usuario debe cambiar contraseña en la siguiente sesión" y la contraseña que asignamos será "abc123."

Usuarios y equipos de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Nombre Tipo Descripción

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: taller.cl/Tesoreria

Contraseña: Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña


☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiete > Cancelar


Accedemos a la configuración de Adaptador de red rápidamente con tecla WIN +R

Y escribimos ncpa.cpl




En la configuración dejamos los campos de esta manera:

(El DNS del SERVER debe ser su propio GATEWAY)




Win 7

Debemos configurar la IP y DNS (el DNS de win 7 debe ser la IP de server)




en el botón inicio de Windows buscamos equipo y seleccionamos propiedades




En la ventana aparecerá CAMBIAR CONFIGURACION, la seleccionamos...

Sistema

Evaluación:	 La Evaluación de la experiencia en Windows necesita actualizarse.
Procesador:	Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz 2.40 GHz
Memoria instalada (RAM):	512 MB
Tipo de sistema:	Sistema operativo de 32 bits
Lápiz y entrada táctil:	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo


Nombre de equipo:	taller-PC	 Cambiar configuración
Nombre completo de equipo:	taller-PC	
Descripción del equipo:		
Grupo de trabajo:	WORKGROUP	

Activación de Windows


Windows está activado
76111-1111-00000-00000-00000-00000-00000-00000



Luego presionamos CAMBIAR



Seleccionamos DOMINIO y escribimos "taller.cl" como se ve en la imagen




Para confirmar nos pedirá USER y PASS, el cual es el que asignamos a win server.


USER: Administrador

PASS: Inicio123.

Después reiniciamos win 7...





En la pantalla de ingreso seleccionamos cambiar usuario.




Ingresamos de la siguiente manera

USER: taller\estudiante

PASS: abc123.





FIN