



Serializable

java.lang. Throwable
<b>Throwable</b> ()
<b>Throwable</b> (String message)
<b>Throwable</b> (Throwable cause)
<b>Throwable</b> (String message, Throwable cause)
Accessors
Throwable getCause ()
String getLocalizedMessage ()
String getMessage ()
StackTraceElement[] get / setStackTrace ()
Object
String toString ()
Other Public Methods
Throwable fillInStackTrace ()
Throwable initCause (Throwable cause)
void printStackTrace ()
void printStackTrace (PrintStream s)
void printStackTrace (PrintWriter s)



## java.sql.\* Exceptions

java.lang. Exception
<b>Exception</b> ()
<b>Exception</b> (String message)
<b>Exception</b> (Throwable cause)
<b>Exception</b> (String message, Throwable cause)

SQLException
<b>SQLException</b> ()
<b>SQLException</b> (String reason)
<b>SQLException</b> (String reason, String SQLState)
<b>SQLException</b> (String reason, String SQLState, int vendorCode)
int getErrorCode ()
SQLException get / setNextException ()
String getSQLState ()

SQLWarning
<b>SQLWarning</b> ()
<b>SQLWarning</b> (String reason)
<b>SQLWarning</b> (String reason, String SQLState)
<b>SQLWarning</b> (String reason, String SQLState, int vendorCode)
SQLWarning get / setNextWarning ()

DataTruncation
<b>DataTruncation</b> (int index, boolean parameter, boolean read, int dataSize, int transferSize)
int getDataSize ()
int getIndex ()
boolean getParameter ()
boolean getRead ()
int getTransferSize ()

BatchUpdateException
<b>BatchUpdateException</b> ()
<b>BatchUpdateException</b> (int[] updateCounts)
<b>BatchUpdateException</b> (String reason, int[] updateCounts)
<b>BatchUpdateException</b> (String reason, String SQLState, int[] updateCounts)
<b>BatchUpdateException</b> (String reason, String SQLState, int vendorCode, int[] updateCounts)
int[] getUpdateCounts ()