



インストールガイド

ご注意

- (1) 目的の如何にかかわらず、また電子コピー・機械コピー・写真複写・録音などいかなる手段によっても、弊社の書面による許諾なしに本書の内容の一部または全部を複写・転載することを禁じます。
- (2) 本ドキュメントに記載された内容は予告なく変更されることがあります。
- (3) 本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡下さい。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)の項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 乱丁・落丁はお取り換えいたします。

© KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All rights reserved.

構造計画研究所、構造計画研究所ロゴは、株式会社構造計画研究所の登録商標です。

〒164-0011 東京都中野区中央 4-5-3
株式会社 構造計画研究所
創造工学部 artisoc 係
Tel: (03)5342-1125

2018/10/2

目次

1. Windows の場合.....	1
1.1. OS のバージョン確認.....	1
1.2. インストーラの実行.....	4
1.3. artisoc の実行.....	4
2. Mac OS の場合.....	7
2.1. インストーラの実行.....	7
2.2. artisoc の実行.....	7
3. プロキシの設定.....	10

1. Windows の場合


Windows が動作する PC にインストールする方法を解説します。

1.1. OS のバージョン確認

Windows は 32bit OS、64bit OS の二種類が存在するため、バージョンの確認を行ないます。

Windows10 の場合

スタートボタンをクリックし、「PC 情報」と入力します。




「システムの種類」を確認します。




Windows8.1/8 の場合

デスクトップ画面の右上もしくは右下にカーソルを合わせて、「チャーム」を表示します。

「設定」をクリックし、「PC 情報」をクリックします。




「システムの種類」を確認します。




Windows7 の場合

スタートボタンをクリックし、「コンピューター」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。



「システムの種類」を確認します。



1.2. インストーラの実行

動作環境に合ったインストーラを実行します。

〈artisoc standard のインストールの場合〉

64bit OS の場合： artisoc4.2_64.msi


32bit OS の場合： artisoc4.2_32.msi

〈artisoc player のインストールの場合〉

64bit OS の場合： artisoc4.2player_64.msi


32bit OS の場合： artisoc4.2player_32.msi

使用許諾契約書が表示されるので、内容をご確認の上、チェックを入れて「インストール」をクリックします。




1.3. artisoc の実行

スタートボタンをクリックし、「すべてのアプリ」からインストールした artisoc をクリックします。




(以下、artisoc standard のインストールの場合)


artisoc が起動すると、「登録されていないユーザーです」と表示されるので、「了解」をクリックします。



「サーバ認証に失敗しました。」と表示されるので、「了解」をクリックします。



「artisoc の KeyCode を入力して下さい」と表示されるので、KeyCode を入力します。



ライセンス認証が完了すると、artisoc をご利用いただけます。

(※ライセンス更新機能を利用する際には、お使いのPCをインターネットに接続する必要があります。なお、インターネットへのプロキシ接続など環境によってはこの機能をご利用いただけない場合がございます。プロキシ経由で、インターネットへ接続して更新を確認する場合には「2.3 プロキシの設定」をご参照ください。)

2. Mac OS の場合

Mac OS が動作する PC にインストールする方法を解説します。

2.1. インストーラの実行


インストーラを実行します。

〈artisoc standard のインストールの場合〉

artisoc4_2.dmg

〈artisoc standard のインストールの場合〉

artisoc4_2_player.dmg



artisoc.app を Application フォルダにコピーしてください。


2.2. artisoc の実行

「アプリケーション」にコピーした「artisoc.app」をクリックします。

Java SE 6 ランタイムがインストールされていない場合は、次のダイアログが表示されるので「詳しい情報」をクリックしてください。




ダウンロードページが表示されるので「ダウンロード」をクリックし、「javaforosx.dmg」をダウンロードします。



「javaforosx.dmg」をクリックすると、「JavaForOSX.pkg」が表示されます。

「JavaForOSX.pkg」をクリックして Java for OS をインストールします。




インストール終了後、再度「アプリケーション」にある「artisoc.app」をクリックします。

下記の警告メッセージが表示されたら、「開く」をクリックします。



(以下、 artisoc standard のインストールの場合)

初回実行時はライセンス認証のメッセージが表示されるので、KeyCode を入力します。



ライセンス認証が完了すると、 artisoc をご利用いただけます。

(※ライセンス更新機能を利用するには、お使いのPCをインターネットに接続する必要があります。なお、インターネットへのプロキシ接続など環境によってはこの機能をご利用いただけない場合がございます。プロキシ経由で、インターネットへ接続して更新を確認する場合には「2.3 プロキシの設定」をご参照ください。)

3. プロキシの設定

ネットワーク認証にはインターネットに接続された状態で行う必要があります。環境によっては、プロキシを介してインターネット接続する場合があります。その場合、認証に失敗する場合があります。その場合には、プロキシサーバを設定した上で操作する必要があります。設定は以下の手順で行います。

- ① テキストファイルを作成し、ファイルをテキストエディタで開きます。
- ② プロキシの設定をファイルに記述します。プロキシ設定を下記のとおり 1 行記入します。

`http://[プロキシサーバ名]:[プロキシポート番号]`

- ③ ファイル名を「proxy.conf」として保存し、ファイルを以下にコピーします。(管理者権限を要求される場合があります)
 - Windows の場合: C:\Program Files\KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc\artisoc4.2 standard (64bit)
 - MacOSX の場合: artisoc.app が配置されているフォルダ
- ④ artisoc を再起動します。