

Vendégek és hamburgerek

A program célja a hamburger készítő segítése egy családi összejövetelkor. A programban adott napon érkező vendégek és az általuk kért hamburger tárolására van lehetőség. Minden hamburgerről eltároljuk a nevét, illetve azt, hogy hány húspogácsa van benne, van-e benne csípős, illetve, van-e benne a különleges hamburger szósz. Ezen kívül van lehetőség felvenni egy különleges összetevőt, ilyen mondjuk a bacon vagy pirított hagyma. A vendégekről eltároljuk a nevüket, hogy hány órákor jönnek, ezen kívül pedig azt, hogy milyen hamburgert kérnek. Az adatbázisba felvehetünk új hamburgereket, illetve új vendégeket, ezeket módosíthatjuk és törölhetjük is.

A program Vendégek nézetével indul, ami az alábbi vázlaton látható:

Név	Érkezés	Hamburger
Gipsz Jakab	4	Dupla húsos
Kovács Béla	2	Csípős hamburger szószos

Elkészítendő bucik száma: 2
Elkészítendő húspogácsák száma: 3

A Törlés gombbal a vendég törlődik, a Módosít vagy Új vendég gombbal pedig egy új nézet nyílik:

Vendég létrehozás/módosítás

Név

Érkezés

Hamburger

Mentés és vissza Vissza

A Vissza gomb megnyomásakor nem változik az adatbázis, csak a Mentés és vissza gomb esetében. Valamely gomb megnyomása után visszakerülünk a Vendégek nézetbe.

A Hamburgerek gombbal az alábbi nézethez kerülünk:

Név	Húspogácsák	Van-e csípős	Van-e szósz	Kül. összetevő	
Dupla húsos	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	Módosítás Törles
Csípős hamburger szószos	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	Módosítás Törles
Hagymás dupla húsos hamburger szószos	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hagyma	Módosítás Törles

A törlés gombbal a burger törlődik, ekkor, ha volt vendég, aki illet szeretett volna, a Nem kér opciót kapja az általa választott burger helyett. A módosítás vagy új hamburger gombbal pedig egy új nézet nyílik:

Név

Húspogácsák száma

Csípős? ☐

Szósz? ☐

Különleges összetevő

Mentés és vissza Vissza

A Vissza gomb megnyomásakor nem változik az adatbázis, csak a Mentés és vissza gomb esetében. Valamely gomb megnyomása után visszakerülünk a Hamburgerek nézetbe.