


# Configurar Computador de Loja Normal

## 1º Colocar o IP e DNS.


Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Central de Rede e Compartilhamento ➡ Alterar as configurações do adaptador ➡ Ethernet ➡ Clicar uma vez com o botão direito sobre o adaptador ➡ Propriedades ➡ Protocolo TCP/IP Versão 4(TCP/IPv4) ➡ Propriedades.



Colocar Endereço IP e Gateway padrão de acordo com a loja.


## 2º Desabilitar o Windows Update.

Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Windows Update ➡ Alterar Configurações ➡ Colocar na opção nunca verificar se há atualizações ➡ Desmarcar as caixas de Atualizações recomendadas e Microsoft update, conforme mostrado na figura abaixo:




### 3º Compartilhar pasta Usuários.

Meu computador ➡ Disco Local C ➡ Clicar com o botão direito sobre a pasta Usuários ➡ Propriedades ➡ Compartilhamento ➡ Compartilhamento Avançado ➡ Marcar a opção “Compartilhar a pasta” ➡ Clicar em Permissões e marcar todas as opções de todos os usuários ➡ Clicar em Aplicar e em seguida no OK ➡ Novamente clicar em aplicar e em seguida no OK ➡ Clicar em fecha.




### 4º Ativar o Windows

Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Propriedades ➡ Ativar Windows ➡ Inserir chave do Windows  
Colocar chave do Windows.



## 5º Ativar acesso remoto


Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Propriedades ➡ Configuração avançada do sistema ➡ Ir na aba Remoto ➡ Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:



Clicar em aplicar e em seguida no OK.

## 6º Ajustar para obter melhor desempenho


Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Propriedades ➡ Configuração avançada do sistema ➡ Ir na aba avançado ➡ Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:



Clicar em aplicar e em seguida no OK.

## 7º Colocar no Domínio e Nome da máquina.


Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Propriedades ➡ Configuração avançada do sistema ➡ Ir na aba Nome do Computador ➡ Clicar em alterar ➡ Inserir a configuração de Domínio de acordo com a figura mostrada abaixo:



Nome da máquina é de acordo com o setor, em seguida reinicar a máquina.

## 8º Ativar o Firewall


Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Firewall do Windows ➡ Ativar ou Desativar Firewall do Windows ➡ Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:




## 9º Criar regra do vnc no firewall

Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Firewall do Windows ➡ Ativar ou Desativar Firewall do Windows ➡ Configurações Avançadas ➡ Regra de Entrada ➡ Nova Regra ➡ Configurar conforme as figuras abaixo:

Nova Regra:



Porta:



TCP, Especificar as portas:

**Assistente para Nova Regra de Entrada**

### Protocolo e Portas

Especifique os protocolos e as portas a que a regra se aplica.

**Etapas:**

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas**
- Ação
- Perfil
- Nome

Essa regra se aplica a TCP ou a UDP?

☒ **TCP**

☐ **UDP**

Essa regra se aplica a todas as portas locais ou a portas locais específicas?

☐ **Todas as portas locais**

☒ **Portas locais específicas:**

Exemplo: 80, 443, 5000-5010

< Voltar   Avançar >   Cancelar

Permitir a conexão:

**Assistente para Nova Regra de Entrada**

### Ação

Especifique a ação executada quando uma conexão atender às condições especificadas na regra.

**Etapas:**

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação**
- Perfil
- Nome

Que ação deve ser tomada quando uma conexão corresponde às condições especificadas?

☒ **Permitir a conexão**

Isso inclui conexões protegidas com IPsec bem como as sem essa proteção.


☐ **Permitir a conexão, se for segura**

Isso inclui conexões que foram autenticadas usando IPsec. As conexões serão protegidas por meio de uso das configurações nas regras e propriedades IPsec no nó Regra de Segurança de Conexão.

☐ **Bloquear a conexão**

< Voltar   Avançar >   Cancelar

Marcar todas as opções

 Assistente para Nova Regra de Entrada

### Perfil

Especificar os perfis aos quais essa regra se aplica.

**Etapas:**

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil**
- Nome

Quando esta regra se aplica?


☒ **Domínio**  
Aplica-se quando um computador está conectado ao seu domínio corporativo.

☒ **Particular**  
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede privada, como residência ou local de trabalho.

☒ **Público**  
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede pública.

< Voltar Avançar > Cancelar

Colocar nome e descrição da porta:

 Assistente para Nova Regra de Entrada

### Nome

Especificar o nome e a descrição desta regra.

**Etapas:**

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome**

Nome:  
Porta VNC

Descrição (opcional):  
Liberação da porta de entrada do VNC

< Voltar Concluir Cancelar


Agora realizar novamente os mesmos procedimentos porém na regra de saída.



## 10º Liberar compartilhamento no Firewall.


Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Firewall do Windows ➡ Ativar ou Desativar Firewall do Windows ➡ Configurações Avançadas ➡ Regra de Entrada ➡ Habilitar as seguintes regras:

- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco - ICMPv4-In)
- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco - ICMPv4-In)



## 11º Desabilitar todos os usuários deixando somente o usuário TI como administrador, inserindo a senha: Koc.....g


Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Gerenciar ➡ Usuários e grupos locais ➡ Usuários ➡ Clicar com o botão direito sobre o usuário TI ➡ Definir Senha ➡ Prosseguir ➡ Inserir a Senha.





## 12º Criar o Usuário “Lagoa”

Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Gerenciar ➡ Usuários e grupos locais ➡ Usuários ➡ Clicar com o botão direito ➡ Novo Usuário ➡ Preencher de acordo com a figura abaixo:



Novo Usuário

Nome de usuário: Lagoa

Nome completo: Lagoa

Descrição: Lagoa

Senha:

Confirmar senha:

☐ O usuário deve alterar a senha no próximo logon

☐ O usuário não pode alterar a senha

☐ A senha nunca expira


☐ Conta desativada


Ajuda Criar Fechar

Basta agora clicar em Criar.

## 13º Configurar VNC

Clique no menu iniciar e digite VNC ➡ Sobre o ícone do VNC clique com o botão direito e clique sobre a opção: “Abrir local do arquivo” ➡ Copie o ícone “Run VNC Server” ➡ Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Executar ➡ Digitar o seguinte caminho: %appdata%\microsoft\windows\start menu\programs\startup ➡ E em seguida der um duplo clique no VNC para configura, colocando a senha padrão: 88088144.





#### 14º Programas padrões e configurações gerais:

Adobe Reader 11  
Adobe flashy player  
Adobe shockwave  
Antivírus Bitdefender (Normal)  
Google Chrome  
Libre Office 4.2.1  
Mozilla Firefox  
Real VNC  
Instalar Impressora Kyocera  
Colocar papel de parede do Super Lagoa

#### 15º Atalho da área de trabalho

Google Chrome  
Mozilla Firefox  
Consinco