


# Configurar Computador de Loja Scanner

## 1º Colocar o IP e DNS.


Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Central de Rede e Compartilhamento ➡ Alterar as configurações do adaptador ➡ Ethernet ➡ Clicar uma vez com o botão direito sobre o adaptador ➡ Propriedades ➡ Protocolo TCP/IP Versão 4(TCP/IPv4) ➡ Propriedades.






Colocar Endereço IP e Gateway padrão de acordo com a loja.

## 2º Habilitar compartilhamento

Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Central de Rede e Compartilhamento ➡ Alterar as configurações de compartilhamento avançada ➡ Configurar de acordo com as figuras mostradas abaixo:









### 3º Criar a pasta Scanner

Meu computador ➡ Disco Local C ➡ Criar uma nova pasta com o nome "Scanner" ➡ Clica que botão direito sobre a pasta e vá em propriedades ➡ Ir na aba compartilhamento ➡ Clicar em compartilhamento avançado ➡ Marcar a opção compartilhar pasta ➡ Clique na aba permissões ➡ em todos clique na opção controle total ➡ Agora clique em OK ➡ volte na aba compartilhamento ➡ Clique no botão compartilhar ➡ Selecione todos e clique em adicionar ➡ depois der permissão de leitura e gravação ➡ clique em compartilhar.




#### 4º Desabilitar o Windows Update.

Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Windows Update ➡ Alterar Configurações ➡ Colocar na opção nunca verificar se há atualizações ➡ Desmarcar as caixas de Atualizações recomendadas e Microsoft update, conforme mostrado na figura abaixo:




#### 5º Compartilhar pasta Usuários.

Meu computador ➡ Disco Local C ➡ Clicar com o botão direito sobre a pasta Usuários ➡ Propriedades ➡ Compartilhamento ➡ Compartilhamento Avançado ➡ Marcar a opção “Compartilhar a pasta” ➡ Clicar em Permissões e marcar todas as opções de todos os usuários ➡ Clicar em Aplicar e em seguida no OK ➡ Novamente clicar em aplicar e em seguida no OK ➡ Clicar em fecha.




## 6º Ativar o Windows

Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Propriedades ➡ Ativar Windows ➡ Inserir chave do Windows  
Colocar chave do Windows.



## 7º Ativar acesso remoto


Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Propriedades ➡ Configuração avançada do sistema ➡ Ir na aba Remoto ➡ Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:



Clicar em aplicar e em seguida no OK.

## 8º Ajustar para obter melhor desempenho


Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Propriedades ➡ Configuração avançada do sistema ➡ Ir na aba avançado ➡ Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:



Clicar em aplicar e em seguida no OK.

## 9º Colocar no Domínio e Nome da máquina.

Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Propriedades ➡ Configuração avançada do sistema ➡ Ir na aba Nome do Computador ➡ Clicar em alterar ➡ Inserir a configuração de Domínio de acordo com a figura mostrada abaixo:




Nome da máquina é de acordo com o setor, em seguida reinicar a máquina.



## 10º Ativar o Firewall


Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Firewall do Windows ➡ Ativar ou Desativar Firewall do Windows ➡ Inserir a configuração de acordo com a figura mostrada abaixo:




## 11º Criar regra do vnc no firewall

Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Firewall do Windows ➡ Ativar ou Desativar Firewall do Windows ➡ Configurações Avançadas ➡ Regra de Entrada ➡ Nova Regra ➡ Configurar conforme as figuras abaixo:

Nova Regra:



Porta:



**Assistente para Nova Regra de Entrada**

**Tipo de regra**

Selecionar o tipo de regra de firewall a ser criada.

**Etapas:**

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome

Que tipo de regra você deseja criar?

☐ **Programa**  
Regra que controla conexões para um programa.


☒ **Porta**  
Regra que controla conexões para uma porta TCP ou UDP.

☐ **Predefinida:**  
Área de Trabalho Remota  
Regra que controla conexões para uma experiência do Windows.

☐ **Personalizado**  
Regra personalizada.

< Voltar   Avançar >   Cancelar

TCP, Especificar as portas:



**Assistente para Nova Regra de Entrada**

**Protocolo e Portas**

Especifique os protocolos e as portas a que a regra se aplica.

**Etapas:**

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome

Essa regra se aplica a TCP ou a UDP?

☒ **TCP**

☐ **UDP**

Essa regra se aplica a todas as portas locais ou a portas locais específicas?

☐ **Todas as portas locais**

☒ **Portas locais específicas:** 5800, 5900  
Exemplo: 80, 443, 5000-5010

< Voltar   Avançar >   Cancelar



Permitir a conexão:

**Ação**

Especifique a ação executada quando uma conexão atender às condições especificadas na regra.

**Etapas:**

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação**
- Perfil
- Nome

Que ação deve ser tomada quando uma conexão corresponde às condições especificadas?

☒ **Permitir a conexão**  
Isso inclui conexões protegidas com IPsec bem como as sem essa proteção.

☐ **Permitir a conexão, se for segura**  
Isso inclui conexões que foram autenticadas usando IPsec. As conexões serão protegidas por meio de uso das configurações nas regras e propriedades IPsec no nó Regra de Segurança de Conexão.

Personalizar...

☐ **Bloquear a conexão**

< Voltar   Avançar >   Cancelar

Marcar todas as opções

**Perfil**

Especificar os perfis aos quais essa regra se aplica.

**Etapas:**

- Tipo de regra
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil**
- Nome

Quando esta regra se aplica?


☒ **Domínio**  
Aplica-se quando um computador está conectado ao seu domínio corporativo.

☒ **Particular**  
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede privada, como residência ou local de trabalho.

☒ **Público**  
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede pública.

< Voltar   Avançar >   Cancelar

Colocar nome e descrição da porta:




Agora realizar novamente os mesmos procedimentos porém na regra de saída.

## 12º Liberar compartilhamento no Firewall.


Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Painel de Controle ➡ Firewall do Windows ➡ Ativar ou Desativar Firewall do Windows ➡ Configurações Avançadas ➡ Regra de Entrada ➡ Habilitar as seguintes regras:

- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco - ICMPv4-In)
- Compartilhamento de Arquivo e Impressora (Solicitação de Eco - ICMPv4-In)



### 13º Desabilitar todos os usuários deixando somente o usuário TI como administrador, inserindo a senha: Koc.....g

Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Gerenciar ➡ Usuários e grupos locais ➡ Usuários ➡ Clicar com o botão direito sobre o usuário TI ➡ Definir Senha ➡ Prosseguir ➡ Inserir a Senha.



### 14º Criar o Usuário "Lagoa"



Meu computador ➡ Clicar com botão direito ➡ Gerenciar ➡ Usuários e grupos locais ➡ Usuários ➡ Clicar com o botão direito ➡ Novo Usuário ➡ Preencher de acordo com a figura abaixo:

A screenshot of the 'Novo Usuário' (New User) dialog box. The 'Nome de usuário' (User name) field is filled with 'Lagoa'. The 'Nome completo' (Full name) field is also filled with 'Lagoa'. The 'Descrição' (Description) field is filled with 'Lagoa'. Below these are empty fields for 'Senha' (Password) and 'Confirmar senha' (Confirm password). There are four checkboxes: 'O usuário deve alterar a senha no próximo logon' (unchecked), 'O usuário não pode alterar a senha' (unchecked), 'A senha nunca expira' (unchecked), and 'Conta desativada' (unchecked). At the bottom of the dialog are three buttons: 'Ajuda', 'Criar', and 'Fechar'.

Basta agora clicar em Criar.

## 15º Configurar o VNC

Clique no menu iniciar e digite VNC ➡ Sobre o ícone do VNC clique com o botão direito e clique sobre a opção: “Abrir local do arquivo” ➡ Copie o ícone “Run VNC Server” ➡ Clicar com o botão direito sobre o menu iniciar ➡ Executar ➡ Digitar o seguinte caminho: %appdata%\microsoft\windows\start menu\programs\startup ➡ E em seguida der um duplo clique no VNC para configura, colocando a senha padrão: 88088144.



## 16º Programas padrões e configurações gerais:

Adobe Reader 11  
Adobe flashy player  
Adobe shockwave  
Antivírus Bitdefender (Normal)  
Google Chrome  
Libre Office 4.2.1  
Mozilla Firefox  
Real VNC

Instalar Impressora Kyocera  
Colocar papel de parede do Super Lagoa

#### **17º Atalho da área de trabalho**

Google Chrome  
Mozilla Firefox  
Consinco