



# 齐治堡垒机快速配置指南

## 1、登录堡垒机


浏览器地址栏中访问 <https://堡垒机地址>，登录堡垒机管理页面，输入账号密码，默认账号：`admin/admin`（登录后会强制要求修改初始化密码，并申请授权文件）




设置网络:点击下一步（选择默认配置即可）




设置时间和语言：可直接点击下一步（若时间有误，可填写合适的 NTP 服务器进行时间同步）



修改初始化密码：填写新密码后，点击完成



首次登录后将进入授权管理页面



## 2、申请授权文件

点击授权管理-申请-请下载授权申请文件，下载收取申请信息，并发送给产品负责人（可联系技术支持进行对接）




导入授权文件：点击浏览选择对应的授权文件，并点击确定并上传




### 3、添加用户

（如果不需要添加其他账号可跳过）


点击用户-添加用户



选择对应的人员角色（默认含有以下 5 种角色）




设置用户相关信息，并点击创建




## 4、添加资产


点击资产-新建资产




选择资产类型



填写资产信息，并点击创建




查看已添加的资产列表（系统会根据资产类型自行分组）




## 5、配置资产账号


选择对应的资产，点击后面的编辑按钮



配置资产账号，点击系统账号-编辑




输入资产账户密码，根据自身需求，勾选特权账号，点击确定




## 6、权限配置


点击权限-新增动态权限



填写权限名称，配置相应的用户、资产、协议、帐号，并点击保存



查看已添加的动态权限规则



## 7、访问资产

### (1) 部署 AccessClient


方法一：选择工作台 > 访问资产，然后单击左上角的下载，按照提示完成



AccessClient 的安装。



方法二：单击右上角用户帐号，在弹出的菜单中单击帮助，然后在弹出的页面中单击下载，按照提示完成 AccessClient 的安装。



## (2) 通过浏览器访问资产


登录 RIS 的 Web 界面，选择工作台 > 访问资产。




### (3) 通过远程桌面 mstsc 访问堡垒机及目标主机

此方式需开放堡垒机的 3389 端口


点击 win+R 键打开运行窗口，并输入 mstsc，点击确定




在计算机处输入堡垒机 IP，并点击连接



点击是



输入堡垒机账号密码，并点击确定



双击要访问的设备，然后选择帐号，单击**确定**

