

UniATIS Configuration Help

ALLE AIRPORTS

&depfreq=xxx.xxx

trägt man dort die Aktuell gültige Departure Frequenz ein wird diese in der ATIS wie bisher auch genannt nur mit dem unterschied das das Rufzeichen auch angesagt wird also zum Beispiel "Departure Frequency Bremen Radar on 123.225". Dabei erkennt das System automatisch anhand der Frequenz ob es UNICOM, DEPARTURE, ARRIVAL, BREMEN-, MÜNCHEN- oder RHEIN RADAR ausgeben soll. Es ist ganz egal ob 123.225 oder 123.220 angegeben wird.

&charts

CHARTS AVAILABLE FOR FREE ON WWW.VATSIM-GERMANY.ORG

Tegel

&bridge

TAXIWAY PAPA ECHO AND BRIDGE CLOSED DUE TO WORKS IN PROGRESS TAXIWAY TANGO ROMEO CLOSED

Brandenburg

&ila

STANDBY WHEN CHECK IN FREQUENCY

&depn07

SIMULTANEOUS DEPENDANT ILS APPROACHES IN PROGRESS ON RUNWAYS 07L AND 07R

&depn25

SIMULTANEOUS DEPENDANT ILS APPROACHES IN PROGRESS ON RUNWAYS 25L AND 25R

UniATIS Configuration Help

Leipzig

&parking08

AIRCRAFT WITH PARKING POSITION ON APRON 1 OR 3 EXPECT DEPARTURE AND ARRIVAL RUNWAY 08L

&parking26

AIRCRAFT WITH PARKING POSITION ON APRON 1 OR 3 EXPECT DEPARTURE AND ARRIVAL RUNWAY 26R

&scenery

ON INITIAL CALL ALL FLIGHTS TO LEIPZIG HALLE MUST REPORT SCENERY IN USE!

Wenn man also In Tegel sitzt und Arrival online ist und die Brücke geschlossen ist würde der Link so aussehen:

[http://uniatis.net/atis.php?arr=\\$arrwy\(\\$satisairport\)&dep=\\$deprwy\(\\$satisairport\)&apptype=ILS&info=\\$sisco de&metar=\\$metar\(\\$satisairport\)](http://uniatis.net/atis.php?arr=$arrwy($satisairport)&dep=$deprwy($satisairport)&apptype=ILS&info=$sisco de&metar=$metar($satisairport))

Approach Types

ILS

[http://uniatis.net/atis.php?arr=\\$arrwy\(\\$satisairport\)&dep=\\$deprwy\(\\$satisairport\)&apptype=ILS&info=\\$sisco de&metar=\\$metar\(\\$satisairport\)](http://uniatis.net/atis.php?arr=$arrwy($satisairport)&dep=$deprwy($satisairport)&apptype=ILS&info=$sisco de&metar=$metar($satisairport))

VOR/DME

[http://uniatis.net/atis.php?arr=\\$arrwy\(\\$satisairport\)&dep=\\$deprwy\(\\$satisairport\)&apptype=VOR&info=\\$sisco de&metar=\\$metar\(\\$satisairport\)](http://uniatis.net/atis.php?arr=$arrwy($satisairport)&dep=$deprwy($satisairport)&apptype=VOR&info=$sisco de&metar=$metar($satisairport))

NDB/DME

[http://uniatis.net/atis.php?arr=\\$arrwy\(\\$satisairport\)&dep=\\$deprwy\(\\$satisairport\)&apptype=NDB&info=\\$sisco de&metar=\\$metar\(\\$satisairport\)](http://uniatis.net/atis.php?arr=$arrwy($satisairport)&dep=$deprwy($satisairport)&apptype=NDB&info=$sisco de&metar=$metar($satisairport))

LOC/DME

[http://uniatis.net/atis.php?arr=\\$arrwy\(\\$satisairport\)&dep=\\$deprwy\(\\$satisairport\)&apptype=LOC&info=\\$sisco de&metar=\\$metar\(\\$satisairport\)](http://uniatis.net/atis.php?arr=$arrwy($satisairport)&dep=$deprwy($satisairport)&apptype=LOC&info=$sisco de&metar=$metar($satisairport))

Visual

[http://uniatis.net/atis.php?arr=\\$arrwy\(\\$satisairport\)&dep=\\$deprwy\(\\$satisairport\)&apptype=VIS&info=\\$sisco de&metar=\\$metar\(\\$satisairport\)](http://uniatis.net/atis.php?arr=$arrwy($satisairport)&dep=$deprwy($satisairport)&apptype=VIS&info=$sisco de&metar=$metar($satisairport))