

Page	Fonctionnalité	Action	Résultat attendu	Résultat observé
Accueil	Une page d'accueil montrant (de manière dynamique) tous les articles disponibles à la vente.	Ouvrir la page d'accueil du site web dans un navigateur.	Affichage de l'ensemble des produits avec leur image, nom et une partie de description.	OK
Accueil	En cliquant sur l'un des produits de la page d'accueil, l'utilisateur est redirigé sur la page produit pour avoir des Informations complémentaires.	Cliquer sur l'un des produits proposé sur la page d'accueil.	Être redirigé vers la page du produit sélectionné.	OK
Produit	Une page produit montrant (de manière dynamique) toutes les informations du produit sélectionné.	1 - Cliquer sur l'un des produits de la page d'accueil. 2- Être sur la page du produit sélectionné où l'on peut visualiser toutes les informations du produit : image, nom, prix, description, couleurs.	Affichage de toutes les informations du produit.	OK
Produit	Menu déroulant entre plusieurs couleurs ainsi qu'une saisie de quantité.	Choisir l'une des couleurs proposées et une quantité comprise entre 1 et 100 par produit.	Le produit est ajouté au panier.	OK
		Choisir l'une des couleurs proposé du produit et une quantité négative ou supérieur à 100.	Un message d'erreur apparaît pour guider l'utilisateur "Veuillez rentrer une valeur entre 1 et 100" et rien n'est ajouté au panier.	ALERT
		Choisir seulement une couleur ou une quantité ou aucune des deux données.	Un message d'erreur apparaît pour guider l'utilisateur "Veuillez choisir une couleur et une quantité" et rien n'est ajouté au panier.	ALERT
Produit	Ajouter au panier un produit.	1- Choisir une des couleurs proposées ainsi qu'une valeur valide (entre 1 et 100). 2- Cliquer sur "ajouter au panier" pour que le produit se retrouve dans le panier. 3- Cliquer sur OK pour être dirigé sur la page panier ou ANNULER pour rester sur la page du produit.	1- Le produit est ajouté au panier . 2- L'utilisateur est soit dirigé sur la page panier en cliquant sur OK ou il reste sur la page produit en cliquant sur ANNULER.	OK

Produit	Accrémentation d'une nouvelle valeur de quantité d'un produit avec la même couleur déjà dans le panier.	1- L'utilisateur ajoute une quantité d'un produit avec la même couleur du panier. 2- Cette nouvelle valeur sera ajoutée à la précédente, mais ne pourra pas dépasser 100.	Additionne l'ajout d'une nouvelle quantité d'un produit similaire (ID + couleur identique) du panier.	OK
Panier	Une page panier montrant (de manière dynamique) tous les articles ajoutés.	Ouvrir sur la page panier du site web dans un navigateur.	Affichage de l'ensemble des produits ajoutés au panier.	OK
Panier	Affichage de produit similaire qui ont une couleur différente.	1- Ajouter au panier plusieurs couleurs d'un article similaire. 2- Voir au panier plusieurs produits similaire qui ont une couleur qui les différencies.	Affichage individuelle de différentes couleurs d'un produit similaire au panier.	OK
Panier	Modifier la quantité.	Utiliser les flèches bas/haut ou entrer une valeur manuellement entre 1 et 100.	Nouvelle valeur sauvegardée (Les valeurs ne pourront pas dépasser 100 par produit).	OK
		1- L'utilisateur entre une valeur négative. 2- Un message apparaît : "La quantité minimum est de 1". 3- La valeur saisie par l'utilisateur est remplacé par 1.	Nouvelle valeur sauvegardée : 1.	OK
		1- L'utilisateur entre une valeur supérieur à 100. 2- Un message apparaît : "Vous avez dépassé la quantité limite : 100". 3- La valeur saisie par l'utilisateur est remplacé par 100.	Nouvelle valeur sauvegardée : 100.	OK
Panier	Supprimer un produit du panier.	Cliquer sur le bouton supprimé.	Article supprimé du panier.	OK
Panier	Affichage des totaux (nombres d'article + prix) affichés de façon dynamique.	1- L'utilisateur change la quantité d'un des produits du panier. 2- Le nombre d'articles et du prix total sont à jour.	Affichage à jour du prix et de la quantité total des produits du panier.	OK
Panier	Saisi d'un formulaire.	L'utilisateur renseigne les données exigées pour pouvoir valider la commande.	1- Formulaire rempli correctement. 2- Envoi du formulaire.	OK

Panier	Saisi d'un formulaire.	L'utilisateur ne renseigne pas correctement les saisies du formulaire. Les erreurs sont visibles et une solution est écrite pour guider l'utilisateur.	1- Formulaire rempli incorrectement. 2- Message d'erreur : "Le formulaire n'est pas correctement rempli, veuillez réessayer." 3- Le formulaire n'est pas envoyé.	ALERT
Panier	Valider la commande.	1- Le formulaire est correctement rempli 2- Cliquer sur le bouton "Commander!". 3- L'utilisateur est dirigé sur la page avec un numéro de commande unique.	Redirection sur la page confirmation avec le numéro de commande affiché.	OK
Confirmation	Une page confirmation montrant (de manière dynamique) le numéro de commande.	1- Le formulaire est correctement rempli. 2- L'utilisateur est dirigé sur une page qui indique que la commande a bien été passé et qui attribue un numéro de commande unique.	Confirmation de la commande avec un numéro de commande unique.	OK
Confirmation	Panier vide.	1- Validé la commande en ayant eu le numéro de commande. 2- Le panier est vidé.	La panier est vide.	OK