

# ИНСТРУКЦИЯ

**КОНФИГУРИРАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕН  
ДОСТЪП ЧРЕЗ VPN ЗА WINDOWS 10**

**ИС 03**

## СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ЦЕЛ .....	3
2. ИЗТЕГЛЯНЕ НА VPN КЛИЕНТ .....	3
3. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРАЦИЯ.....	6
4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА.....	9


## 1. ЦЕЛ

Настоящата инструкция определя реда за инсталиране и конфигуриране на софтуер за отдалечен достъп до бизнес мрежата на БМС за компютри с операционна система Windows 10.


За изпълнението на инструкцията е необходимо да се използва потребителски акаунт с права на локален администратор.

## 2. ИЗТЕГЛЯНЕ НА VPN КЛИЕНТ


От бутон **Start** → **Store** чрез търсачката се намира и изтегля „**Check Point Capsule VPN**“.



В следващия екран се вижда изтеглянето на **Check Point Capsule VPN**.




Процесът приключва, когато на екрана се появи бутон Launch, който е желателно да не се избира.




### 3. ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРАЦИЯ

**Start → Windows Settings**

За по-бърз достъп в търсачката се изписва „VPN“.



За да се добави VPN връзка се избира **Add a VPN connection**.



В следващият екран се въвеждат следните данни:

VPN provider – избира се **Check Point Capsule VPN**

Connection name: **BMS Remote Access**

Server name or address: **213.91.161.126**

Конфигурацията завършва с избор на бутон **SAVE**.

Settings

### Add a VPN connection

VPN provider  
Check Point Capsule VPN

Connection name  
BMS Remote Access

Server name or address  
213.91.161.126

Type of sign-in info  
User name and password

User name (optional)

Password (optional)

☒ Remember my sign-in info


Save Cancel

Get help




## 4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА


За да се осъществи връзката след добавянето ѝ се избира бутон **Connect**.



След като в екрана на BMS Remote Access е избрана опция „Username and Password“ се избира бутон „Next“.




Отново се избира бутон „Next“.



Попълват се следните данни:


**Username** – изписва се както в домейна - Име.Фамилия (Пр: Ivan.Ivanov).

**Password** – въвежда се паролата в домейна на БМС.




**\*Забележка** – тези данни се попълват само при първоначалната конфигурация.

След приключване на работа, връзката се прекъсва с избор на бутон „**Disconnect**”.



За осъществяване на връзка към работната станция в мрежата на БМС, се използва приложение → **Remote Desktop Connection (RDP)** като за целта е необходимо предварително с команда **C:\>ipconfig** да е взет IP адрес на машината, която ще се достъпва.



```

C:\Windows\system32\cmd.exe

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : bmsystems.local
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.23.54
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.23.254

Tunnel adapter isatap.{697B9164-44B6-428E-929E-65EFF32F66C2}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Tunnel adapter isatap.{D4941C0D-B177-4BCA-90B2-3C4C149FE8D0}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Tunnel adapter isatap.bmsystems.local:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : bmsystems.local

Tunnel adapter isatap.{BA643BA5-DD96-4C81-9408-67D6208D2E43}:
  
```

Разработил			Утвърдил		
Име и фамилия	Подпис	Дата	Име и фамилия	Подпис	Дата
Христо Григоров Мария Колева		24.07.2017	М. Димитрова		24.07.2017